

المرجع المصرفي والمالي لـ ABI^X

المعجم المصرفي والمالي

مؤشرات الأداء الرئيسية، النسب، المؤشرات المالية،
الأساليب الإحصائية والمفاهيم
المستخدمة في تحليل القطاع المصرفي

إصدار ABI^X — مرجع الجزائر للمؤشرات البنكية

algeriabankingindex.com



67 مفهوماً
مرجعياً



المناهج والنسب
مشروحة



المؤشرات الرئيسية
والمفاهيم المهنية



القطاع المصرفي
الجزائري

الطبعة: 2025 / 2026

المفاهيم: 67

النطاق: 21 بنكاً تجارياً في الجزائر



ABI^X Data Explorer

الفهرس العام

(15) المؤشرات المالية والميزانية

· (PNB) الناتج البنكي الصافي · (FP) حقوق الملكية (الأموال الخاصة) · (CRE) القروض الممنوحة للعملاء · (DEP) ودائع العملاء · (TB) إجمالي الميزانية (إجمالي الأصول) · (Agences) عدد الفروع · (Effectifs) عدد الموظفين · (BT) سندات الخزينة والأوراق السيادية · (RN) النتيجة الصافية للسنة المالية · (RBE) النتيجة الإجمالية للاستغلال · (MNI / PNB) حصة صافي دخل الفوائد في الناتج البنكي الصافي · (EHB Reçus) الالتزامات خارج الميزانية المتلفة · (EHB Donnés) الالتزامات خارج الميزانية المعطاة · (Autres / PNB) حصة الإيرادات الأخرى في الناتج البنكي الصافي · (Commissions / PNB) حصة العمولات في الناتج البنكي الصافي

(9) النسب المالية والمردودية

الدخل (معامل الاستغلال) · (ROAA) العائد على متوسط الأصول · (ROA) العائد على الأصول · (ROAE) العائد على متوسط حقوق الملكية · (ROE) العائد على حقوق الملكية · (RBE_RN) معدل تحويل النتيجة التشغيلية إلى نتيجة صافية · (NPM) هامش الربح الصافي على الناتج البنكي · (NIM) هامش الفائدة الصافي · (NIM) نسبة التكلفة إلى (PNB/Effectif) الناتج البنكي الصافي لكل موظف (الإنتاجية)

(10) المخاطر، الملاءة المالية والحذر

المتعثرة بالمخصصات · (NPL) نسبة القروض المتعثرة (الديون غير المنتجة) · (Tier1) معدل الأموال الخاصة الأساسية (Tier 1) · (CAR) معدل الملاءة المالية التنظيمية التشغيلي · (CDR_PNB) وزن تكلفة المخاطر في الناتج البنكي الصافي · (PROV_CRE) جهد المخصصات إلى القروض (بديل تكلفة المخاطر) · (COV) نسبة تغطية القروض · (LEV) الرافعة المالية المحاسبية (الميزانية / الأموال الخاصة) · (FP_TB) حقوق الملكية إلى إجمالي الميزانية (المتانة المالية) · (PROV_RBE) ضغط المخصصات على الناتج · (CdR / PNB) نسبة تكلفة المخاطر إلى الناتج البنكي الصافي

(7) السيولة والوساطة المصرفية

(BT) حصة سندات الخزينة في الأصول (السندات / الميزانية) · (CRE_TB) حصة القروض في الأصول (القروض / الميزانية) · (LDR) نسبة القروض إلى الودائع (معدل التحويل) · (LCR) نسبة تغطية السيولة قصيرة الأجل (LCR) · (AA) الأصول الأخرى (الرصيد المتبقي للأصول) · (DEP_TB) حصة الودائع في الخصوم (الودائع / الميزانية) · (bilan / NSFR) نسبة التمويل المستقر الصافي (NSFR)

(14) الإحصاء والأساليب الكمية

الانحراف المعياري (التشتت القطاعي) · (QUART) الربيعيات والمئينيات الإحصائية (Q1, Q2, Q3) · (MED) الوسيط الإحصائي (المئين 50) · (MOY) المتوسط الحسابي الأساس 100 · (YoY) التغير السنوي المقارن (على أساس سنوي / YoY) · (CAGR) معدل النمو السنوي المركب (CAGR) · (CV) معامل الاختلاف الإحصائي · (SIGMA) الأدنى-الأعلى (مقياس 0-100) · (Z-SCORE) الدرجة المعيارية (Z-Score) · (PEARSON) معامل الارتباط الخطي لبيرسون (r) · (B100) التطور المنسوب إلى (NS) غير جوهري · (N/D) غير متاح · (Réf. statut) المرجع المجمع حسب الملكية · (MINMAX) التطبيع الإحصائي

(4) التحليل القطاعي وديناميكية السوق

الثابت مقابل النطاق المرصود · (PUB_PRIV) التقسيم بين القطاعين العام والخاص · (DELTA_PDM) تغير الحصة السوقية (ربح / خسارة الحصة) · (PDM) الحصة السوقية النطاق (SCOPE)

(3) التركيز والمنافسة

(NEFF) العدد الفعلي للبنوك (المنافسون المكافئون) · (CR3_CR5) نسب التركيز المصرفي (CR3 و CR5) · (HHI) مؤشر هيرفيندال-هيرشمان للتركيز (HHI)

(5) منهجية وإطار مؤشر ABIX

النمو · (EBANK) مؤشر الخدمات المصرفية الرقمية (E-Banking) · (SCAN) المسح الحتمي ونظام التنبيهات المنهجي · (4D_ABIX) إطار التقييم رباعي الأبعاد ABIX 4D (Financial Strength) المتانة المالية · (Growth Momentum) ديناميكية

الفئة

المؤشرات المالية والميزانية

15 مفاهيم في هذه الفئة

مليار دج الوحدة: • المؤشرات المالية والميزانية

(TB) إجمالي الميزانية (إجمالي الأصول)

إجمالي الأصول، حجم الميزانية المرادفات:

□ تفسير سياقي حسب الحالة

التعريف الموجز

يقيس الحجم المالي الإجمالي للبنك من خلال جمع كافة أصوله وموجوداته في 31 ديسمبر.

الشرح المفصل

إجمالي الميزانية مجموع الأصول المسجلة في ختام السنة المالية. في ABIX Data Explorer، يمثل المؤشر الأساسي لاحتساب الحصص السوقية وتصنيف البنوك حسب الحجم. يمثل

صيغة الحساب

إجمالي الميزانية = الصندوق والبنوك المركزية + السندات وسندات الخزينة + قروض العملاء + أصول أخرى

كيفية التفسير والتحليل

مؤشر للحجم النسبي والوزن السوقي، ولا يعبر بمفرده عن مستوى المردودية أو الملاءة.

مثال تعليمي

مثال تعليمي: إذا كان البنك يمتلك 300 مليار دج من القروض، 100 مليار دج من سندات الخزينة، و50 مليار دج من الاحتياطيات النقدية، فإن إجمالي ميزانيته يبلغ 450 مليار دج.

وحدات ABIX

المفاهيم ذات الصلة

التصنيفات، الملف التعريفي للبنك، التطور التاريخي، الحصص السوقية، لوحة القيادة التنفيذية عرض القطاع.

للعملاء (CRE)، حقوق الملكية (الأموال الخاصة) (FP)، الحصص السوقية (PDM) ودائع العملاء (DEP)، القروض الممنوحة

مليار دج الوحدة: • المؤشرات المالية والميزانية

(DEP) ودائع العملاء

الودائع المجمعة، موارد العملاء المرادفات:

□ تفسير سياقي حسب الحالة

التعريف الموجز

إجمالي الموارد المالية المودعة لدى البنك من طرف العملاء كحسابات جارية أو لأجل أو دفاتر ادخار.

الشرح المفصل

تجمع ودائع العملاء الحسابات الجارية ولأجل وحسابات الادخار للمؤسسات والأفراد، وتشكل المصدر التمويلي الرئيسي للنشاط المصرفي.

صيغة الحساب

الودائع = الودائع تحت الطلب + الودائع لأجل + حسابات التوفير + ودائع العملاء الأخرى

كيفية التفسير والتحليل

يقيس القدرة على استقطاب الموارد واستقرار قاعدة المودعين. ارتفاع حصة الودائع تحت الطلب يخفض تكلفة الموارد.

مثال تعليمي

مثال تعليمي: إذا جمع البنك 200 مليار دج من الحسابات الجارية و100 مليار دج من المدخرات، فإن ودائع عملائه تبلغ 300 مليار دج.

وحدات ABIX

المفاهيم ذات الصلة

التصنيفات، الملف التعريفي للبنك، التطور التاريخي، الحصص السوقية، مقارن البنوك عرض القطاع.

(معدل التحويل) (LDR)، حصة الودائع في الخصوم (الودائع / الميزانية) (DEP_TB) (إجمالي الأصول) (TB)، القروض الممنوحة للعملاء (CRE)، نسبة القروض إلى الودائع إجمالي الميزانية

مليار دج الوحدة: • المؤشرات المالية والميزانية

(CRE) القروض الممنوحة للعملاء

التمويلات الممنوحة، حجم القروض، محفظة الائتمان المرادفات:

□ تفسير سياقي حسب الحالة

التعريف الموجز

إجمالي التمويلات والتسهيلات الائتمانية الممنوحة للاقتصاد (المؤسسات، المهنيين والأفراد).

الشرح المفصل

يمثل إجمالي التمويلات المباشرة التي يقدمها البنك في شكل قروض استغلال، تجهيز، عقار وقروض استهلاكية.

صيغة الحساب

إجمالي القروض = السحوبات على المكشوف + قروض الاستثمار + القروض العقارية + القروض الاستهلاكية + المستحقات المرتبطة

كيفية التفسير والتحليل

يعكس مدى مساهمة البنك في تمويل الاقتصاد الوطني ومستوى تعرضه لمخاطر الائتمان.

مثال تعليمي

مثال تعليمي: إذا منح البنك 150 مليار دج للشركات و50 مليار دج للأفراد، فإن قروض عملائه تبلغ 200 مليار دج.

وحدات ABIX

المفاهيم ذات الصلة

التصنيفات، الملف التعريفي للبنك، التطور التاريخي، الحصص السوقية، مقارن البنوك عرض القطاع،

/ الميزانية (CRE_TB)، نسبة القروض المتعثرة (الديون غير المنتجة) (NPL) نسبة القروض إلى الودائع (معدل التحويل) (LDR)، حصة القروض في الأصول (القروض إجمالي الميزانية (إجمالي الأصول) (TB)، ودائع العملاء (DEP)،

مليار دج الوحدة: • المؤشرات المالية والميزانية

(FP) حقوق الملكية (الأموال الخاصة)

الأموال الذاتية، صافي الأصول المحاسبية المرادفات:

▲ الأعلى عموماً أفضل

التعريف الموجز

الموارد المستقرة العائدة للمساهمين، وتتكون من رأس المال، الاحتياطيات والنتائج غير الموزعة.

الشرح المفصل

تمثل حقوق الملكية الصافية للبنك والذراع المالي لامتنصاص الخسائر. ملاحظة ABIX: تختلف الأموال الخاصة المحاسبية عن الأموال الخاصة التنظيمية (Tier 1/Tier 2).

صيغة الحساب

حقوق الملكية = رأس المال الاجتماعي + الاحتياطيات + الأرباح المحتجزة + صافي الدخل + المخصصات العامة المنظمة

كيفية التفسير والتحليل

مستوى الأموال الخاصة المرتفع يعزز الاستقلالية المالية والقدرة على الصمود في وجه الصدمات.

مثال تعليمي

مثال تعليمي: إذا كان لدى البنك رأس مال قدره 50 مليار دج و 10 مليارات دج من الاحتياطيات المتراكمة، فإن حقوق ملكيته تبلغ 60 مليار دج.

المفاهيم ذات الصلة

وحدات ABIX

عرض القطاع، الملف التعريفي للبنك، التصنيفات، تقييمات ABIX (المتانة المالية)

إلى إجمالي الميزانية (المتانة المالية) (FP_TB)، معدل الملاءة المالية التنظيمية (CAR) الميزانية (إجمالي الأصول) (TB)، العائد على حقوق الملكية (ROE)، حقوق الملكية إجمالي

مليار دج الوحدة: • المؤشرات المالية والميزانية

(PNB) الناتج البنكي الصافي

الدخل المصرفي الصافي، إيرادات النشاط المصرفي المرادفات:

▲ الأعلى عموماً أفضل

التعريف الموجز

الهامش الإجمالي للنشاط المصرفي الذي يقيس خلق القيمة قبل خصم الأعباء التشغيلية.

الشرح المفصل

الناتج البنكي الصافي يمثل إجمالي الإيرادات المصرفية المكون من صافي دخل الفوائد والعمولات الصافية ونتائج عمليات السوق والصرف وإيرادات التشغيل الأخرى.

صيغة الحساب

الناتج البنكي الصافي = صافي دخل الفوائد + صافي العمولات + صافي دخل عمليات السوق والصرف + إيرادات التشغيل الأخرى

كيفية التفسير والتحليل

يعكس الحركية التجارية وقدرة البنك على توليد مداخيل من الوساطة والخدمات المصرفية.

مثال تعليمي

مثال تعليمي: إذا حقق بنك 30 مليار دج من صافي دخل الفوائد و 10 مليارات دج من العمولات، فإن ناتجه البنكي الصافي يبلغ 40 مليار دج.

المفاهيم ذات الصلة

وحدات ABIX

القطاع، الملف التعريفي للبنك، التصنيفات، تقييمات ABIX (الديناميكية)، التطور التاريخي عرض

نسبة التكلفة إلى الدخل (معامل الاستغلال) (CIR)، هامش الفائدة الصافي (NIM) (NIM) النتيجة الإجمالية للاستغلال (RBE)، النتيجة الصافية للسنة المالية (RN)،

مليار دج الوحدة: • المؤشرات المالية والميزانية

(RBE) النتيجة الإجمالية للاستغلال

الربح التشغيلي الإجمالي، فائض الاستغلال المرادفات:

▲ الأعلى عموماً أفضل

التعريف الموجز

الفائض المحقق من النشاط التشغيلي بعد خصم المصاريف العامة ومخصصات الاهتلاك.

الشرح المفصل

تقيس النتيجة الإجمالية للاستغلال الربحية التشغيلية قبل احتساب مخصصات مخاطر الائتمان والأعباء الاستثنائية.

صيغة الحساب

إجمالي نتيجة الاستغلال = الناتج البنكي الصافي - المصاريف العامة (تكاليف الموظفين + مصاريف التشغيل الأخرى) - مخصصات الاستهلاك

كيفية التفسير والتحليل

تدل النتيجة التشغيلية الإيجابية والمتنامية على التحكم الجيد في النفقات التشغيلية مقارنة بالإيرادات.

مثال تعليمي

مثال تعليمي: إذا كان الناتج البنكي الصافي 40 مليار دج ومصاريف التشغيل 25 مليار دج، فإن النتيجة الإجمالية للاستغلال تبلغ 15 مليار دج.

وحدات ABIX

المفاهيم ذات الصلة

عرض القطاع، الملف التعريفي للبنك، التصنيفات، تقييمات ABIX (الكفاءة)

(معامل الاستغلال) (CIR)، معدل تحويل النتيجة التشغيلية إلى نتيجة صافية (RBE_RN) الناتج البنكي الصافي (PNB)، النتيجة الصافية للسنة المالية (RN)، نسبة التكلفة إلى الدخل

مليار دج الوحدة: • المؤشرات المالية والميزانية

(RN) النتيجة الصافية للسنة المالية

صافي الأرباح، النتيجة الصافية المرافقات:

▲ الأعلى عموماً أفضل

التعريف الموجز

الربح أو الخسارة النهائية المحققة بعد خصم مخصصات المخاطر والضرائب على الأرباح.

الشرح المفصل

يمثل صافي الربح المحاسبي المحقق خلال السنة المالية بعد خصم تكلفة المخاطر والضرائب على أرباح الشركات.

صيغة الحساب

صافي الدخل = إجمالي نتيجة الاستغلال - التكلفة الصافية للمخاطر - الضرائب على الأرباح - مصاريف استثنائية أخرى

كيفية التفسير والتحليل

المقياس النهائي للمردودية المالية، ويعزى مباشرة الأموال الخاصة لتعزيز الملاءة أو توزيع الأرباح.

مثال تعليمي

مثال تعليمي: إذا كانت النتيجة الإجمالية للاستغلال 15 مليار دج، مع 3 مليارات من المخصصات ومليارين من الضرائب، فإن النتيجة الصافية تبلغ 10 مليارات دج.

وحدات ABIX

المفاهيم ذات الصلة

القطاع، الملف التعريفي للبنك، التصنيفات، تقييمات ABIX (الربحية)، التطور التاريخي عرض

للاستغلال (RBE)، العائد على حقوق الملكية (ROE)، العائد على الأصول (ROA) الناتج البنكي الصافي (PNB)، النتيجة الإجمالية

مليار دج الوحدة: • المؤشرات المالية والميزانية

(BT) سندات الخزينة والأوراق السيادية

السندات السيادية, سندات الخزينة العمومية المرادفات:

□ تفسير سياقي حسب الحالة

التعريف الموجز

رصيد السندات والأوراق المالية الصادرة عن الخزينة العمومية الجزائرية والمحتفظ بها في أصول البنك.

الشرح المفصل

وتعتبر عنصرا أساسيا في توظيف السيولة الفائضة وإدارة الأصول. ملاحظة تنظيمية: قد تستفيد السندات السيادية من معاملة حيطية تفضيلية وفقا للضوابط المعمول بها وطبيعة الالتزام. تشمل سندات الخزينة قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل،

صيغة الحساب

محفظة سندات الخزينة = سندات الخزينة المماثلة (BTA) + سندات التجهيز (BEA) + الأوراق المالية الحكومية الأخرى

كيفية التفسير والتحليل

ارتفاع حصة السندات يعكس توجهها استثماريا محافظا أو إعادة توظيف لفائض السيولة في أصول سيادية.

مثال تعليمي

مثال تعليمي: يستثمر البنك 50 مليار دج من سيولته الفائضة في سندات حكومية، يمثل هذا المبلغ محفظة سندات الخزينة الخاصة به.

وحدات ABIX

المفاهيم ذات الصلة

عرض القطاع، الملف التعريفي للبنك، التصنيفات، التطور التاريخي، توزيع الأصول

للعملاء (CRE)، حصة سندات الخزينة في الأصول (السندات / الميزانية) (BT / bilan) إجمالي الميزانية (إجمالي الأصول) (TB)، القروض الممنوحة

موظف الوحدة: ٠ المؤشرات المالية والميزانية

(Effectifs) عدد الموظفين

العاملين, المستخدمين المرادفات:

□ تفسير سياقي حسب الحالة

التعريف الموجز

إجمالي عدد الموظفين في البنك. حقل مثرى (غير مفعّل افتراضيا في الدرجات) يستخدم لتحليل الإنتاجية.

الشرح المفصل

إجمالي عدد الموظفين المصرح به من قبل البنك.

كيفية التفسير والتحليل

مؤشر حجم يستخدم أساسا كمقام لنسب الإنتاجية.

مثال تعليمي

ع/م

وحدات ABIX

الإصدار التنفيذي V2

وكالة الوحدة: ٠ المؤشرات المالية والميزانية

(Agences) عدد الفروع

شبكة الفروع. نقاط البيع المرادفات:

□ تفسير سياقي حسب الحالة

التعريف الموجز

عدد الفروع والوكالات الفعلية التي تشكل شبكة البنك.

الشرح المفصل

الشبكة الفعلية بأكملها لفروع البنك.

كيفية التفسير والتحليل

مؤشر البصمة المادية والتغطية الإقليمية.

مثال تعليمي

ع/م

وحدات ABIX

الإصدار التنفيذي V2

مليون دج الوحدة: • المؤشرات المالية والميزانية

(EHB Donnés) الالتزامات خارج الميزانية المعطاة

الضمانات الممنوحة المرادفات:

□ تفسير سياقي حسب الحالة

التعريف الموجز

الضمانات والكفالات الممنوحة من قبل البنك والتي لا تظهر في الميزانية العمومية.

الشرح المفصل

المبلغ الإجمالي للالتزامات التي تعهد بها البنك على شكل توقيعات.

كيفية التفسير والتحليل

يقيس نشاط ائتمان التوقيع.

مثال تعليمي

ع/م

وحدات ABIX

الإصدار التنفيذي V2

مليون دج الوحدة: • المؤشرات المالية والميزانية

(EHB Reçus) الالتزامات خارج الميزانية المتلقاة

الضمانات المتلقاة المرادفات:

□ تفسير سياقي حسب الحالة

التعريف الموجز

الضمانات والكفالات التي يتلقاها البنك من أطراف ثالثة.

الشرح المفصل

المبلغ الإجمالي لالتزامات الضمان التي يتلقاها البنك.

كيفية التفسير والتحليل

مؤشر أمان المحفظة.

مثال تعليمي

ع/م

وحدات ABIX

الإصدار التنفيذي V2

% الوحدة: • المؤشرات المالية والميزانية

حصة صافي دخل الفوائد في الناتج البنكي الصافي (MNI / PNB)

حصة الفوائد الصافية، حصة دخل الوساطة المرادفات:

□ تفسير سياقي حسب الحالة

التعريف الموجز

نسبة صافي دخل الفوائد إلى الناتج البنكي الصافي.

الشرح المفصل

نسبة صافي دخل الفوائد إلى إجمالي الناتج البنكي الصافي.

صيغة الحساب

$$\text{حصة صافي دخل الفوائد} = (\text{صافي دخل الفوائد} \div \text{الناتج البنكي الصافي}) \times 100$$

كيفية التفسير والتحليل

يسمح بتصور وزن نشاط الوساطة التقليدي.

مثال تعليمي

ع/م

وحدات ABIX

الإصدار التنفيذي V2

% الوحدة: • المؤشرات المالية والميزانية

حصة العمولات في الناتج البنكي الصافي (Commissions / PNB)

حصة العمولات المرادفات:

□ تفسير سياقي حسب الحالة

التعريف الموجز

وزن إيرادات الرسوم والخدمات في إجمالي الناتج البنكي الصافي.

الشرح المفصل

نسبة العمولات الصافية المستلمة إلى إجمالي الناتج البنكي الصافي.

صيغة الحساب

حصة العمولات = (العمولات الصافية ÷ الناتج البنكي الصافي) × 100

كيفية التفسير والتحليل

يقدر تنوع الإيرادات نحو الخدمات القائمة على الرسوم.

مثال تعليمي

ع/م

وحدات ABIX

الإصدار التنفيذي V2

% الوحدة: • المؤشرات المالية والميزانية

حصة الإيرادات الأخرى في الناتج البنكي الصافي (Autres / PNB)

حصة الإيرادات الأخرى المرادفات:

□ تفسير سياقي حسب الحالة

التعريف الموجز

وزن عمليات السوق والصرف الأجنبي والإيرادات المختلفة في الناتج البنكي الصافي.

الشرح المفصل

نسبة الإيرادات الأخرى إلى إجمالي الناتج البنكي الصافي.

صيغة الحساب

$$\text{حصة الإيرادات الأخرى} = (\text{الإيرادات البنكية الأخرى} \div \text{الناتج البنكي الصافي}) \times 100$$

كيفية التفسير والتحليل

يشير إلى التقلبات المحتملة والإيرادات الاستثنائية.

مثال تعليمي

غ/م

وحدات ABIX

الإصدار التنفيذي V2

الفئة

النسب المالية والمردودية

9 مفاهيم في هذه الفئة

% الوحدة: • معيار استرشادي ABIX • النسب المالية والمردودية

(ROE) العائد على حقوق الملكية

مردودية الأموال الخاصة، العائد المالي للمساهمين المراتبات:

▲ الأعلى عموماً أفضل

التعريف الموجز

مؤشر العائد على حقوق الملكية كما تنشره الجهة المالية ثم يستورد إلى ABIX.

الشرح المفصل

السنوي. وقد يتبع المقام اتفاقية المصدر، سواء حقوق الملكية المتوسطة أو الختامية أو المعدلة. يجب التحقق من التعريف في وثيقة المصدر، بينما يبقى ROAE مفهوماً تعليمياً منفصلاً. لا يعيد ABIX Data Explorer احتساب ROE، بل يحافظ على القيمة المنشورة أو المستوردة من المصدر

صيغة الحساب

العائد على حقوق الملكية = (صافي الدخل للفترة ÷ متوسط أو رصيد نهاية الفترة لحقوق الملكية) × 100

كيفية التفسير والتحليل

يشير العائد المرتفع إلى ربحية مالية قوية، ويجب تحليله بالاقتران مع مستوى الرافعة المالية والمخاطر.

التصنيف والمعايير المرجعية

معتدل > 8% | معيار القطاع 8-15% | مرتفع < 15% المعيار الاسترشادي ABIX:

مثال تعليمي

مثال تعليمي: إذا كانت النتيجة الصافية 10 مليارات دج لحقوق ملكية قدرها 100 مليار دج، فإن العائد على حقوق الملكية هو 10%.

وحدات ABIX

المفاهيم ذات الصلة

الملف التعريفي للبنك، تقييمات ABIX (الربحية)، مصفوفة المردودية مقابل المخاطر
عرض القطاع، التصنيفات،

(ROA)، حقوق الملكية (الأموال الخاصة) (FP)، النتيجة الصافية للسنة المالية (RN)
العائد على متوسط حقوق الملكية (ROAE)، العائد على الأصول

% الوحدة: · النسب المالية والمردودية

(ROAE) العائد على متوسط حقوق الملكية

العائد على متوسط الأموال الخاصة المراكز:

▲ الأعلى عموماً أفضل

التعريف الموجز

النسبة بين النتيجة الصافية ومتوسط حقوق الملكية بين بداية ونهاية السنة المالية.

الشرح المفصل

مفهوم تعليمي: يستخدم ROAE متوسط حقوق الملكية الافتتاحية والختامية. لا يحسبه ABIX حالياً ولا يعرض له فيما في ملفات البنوك.

صيغة الحساب

العائد على متوسط حقوق الملكية = (صافي الدخل ÷ [حقوق الملكية للسنة + حقوق الملكية للسنة السابقة] ÷ 2) × 100

كيفية التفسير والتحليل

يفضل للتحليلات متعددة السنوات عند حدوث تغيرات هامة في رأس المال خلال الدورة.

مثال تعليمي

مثال تعليمي فقط: لا يمثل الحساب على متوسط حقوق الملكية قيمة منشورة من ABIX.

المفاهيم ذات الصلة

وحدات ABIX

المعجم التعليمي

الملكية (ROE), العائد على الأصول (ROA), حقوق الملكية (الأموال الخاصة) (FP)
العائد على حقوق

% الوحدة: • معيار استرشادي ABIX • النسب المالية والمردودية

(ROA) العائد على الأصول

مردودية الأصول، العائد على الموجودات المادقات:

▲ الأعلى عموماً أفضل

التعريف الموجز

النسبة بين النتيجة الصافية وإجمالي الميزانية في ختام الدورة، وتقيس الكفاءة الإنتاجية الإجمالية للأصول.

الشرح المفصل

في ABIX Data Explorer، يحتسب ROA على ميزانية الختام في 31 ديسمبر. يقيس قدرة البنك على توليد أرباح صافية من كل دينار من الأصول المدارة.

صيغة الحساب

العائد على الأصول = (صافي الدخل للفترة ÷ إجمالي الميزانية في نهاية الفترة) × 100

كيفية التفسير والتحليل

مؤشر رئيسي للمردودية الاقتصادية. في القطاع المصرفي، يشير ROA الأعلى من 1.5% إلى أداء تشغيلي قوي.

التصنيف والمعايير المرجعية

معتدل > 0.8% | متوسط 0.8-1.5% | مرتفع < 1.5% المعيار الاسترشادي ABIX:

مثال تعليمي

مثال تعليمي: إذا كانت النتيجة الصافية 10 مليارات دج لإجمالي ميزانية قدره 1000 مليار دج، فإن العائد على الأصول هو 1%.

وحدات ABIX

المفاهيم ذات الصلة

التصنيفات، الملف التعريفي للبنك، تقييمات ABIX (الربحية)، مصفوفة الأرباح الأربعة عرض القطاع.

(ROE)، إجمالي الميزانية (إجمالي الأصول) (TB)، النتيجة الصافية للسنة المالية (RN) العائد على متوسط الأصول (ROAA)، العائد على حقوق الملكية

% الوحدة: · النسب المالية والمردودية

(ROAA) العائد على متوسط الأصول

العائد على متوسط الموجودات المرادفات:

▲ الأعلى عموماً أفضل

التعريف الموجز

النسبة بين النتيجة الصافية ومتوسط إجمالي الأصول بين بداية ونهاية السنة المالية.

الشرح المفصل

مفهوم تعليمي: يستخدم ROAA متوسط الأصول الافتتاحية والختامية. لا يحسبه ABIX حالياً ولا يعرض له قيماً في ملفات البنوك.

صيغة الحساب

العائد على متوسط الأصول = (صافي الدخل ÷ [(إجمالي الميزانية للسنة + إجمالي الميزانية للسنة السابقة) ÷ 2]) × 100

كيفية التفسير والتحليل

المعيار المالي الموصى به لتحديد التأثيرات الموسمية أو التوسع المفاجئ في الميزانية في نهاية السنة.

مثال تعليمي

مثال تعليمي فقط: لا يمثل الحساب على متوسط الأصول قيمة منشورة من ABIX.

وحدات ABIX

المفاهيم ذات الصلة

المعجم التعليمي

(ROA), العائد على حقوق الملكية (ROE), إجمالي الميزانية (إجمالي الأصول) (TB)
العائد على الأصول

% الوحدة: • معيار استرشادي ABIX • النسب المالية والمردودية

(CIR) نسبة التكلفة إلى الدخل (معامل الاستغلال)

معامل الاستغلال، نسبة الكفاءة التشغيلية، المصاريف إلى الدخل المرادفات:

▼ الأدنى عموماً أفضل

التعريف الموجز

نسبة الناتج البنكي الصافي التي تستهلكها المصاريف العامة ومخصصات الاهتلاك.

الشرح المفصل

الكفاءة التشغيلية والإنتاجية. كلما انخفض المعامل، زادت كفاءة البنك في تحويل إيراداته إلى أرباح تشغيلية. في تصنيف ABIX، يعد هذا المؤشر ذا اتجاه عكسي (الأقل = أفضل).
يقيس

صيغة الحساب

نسبة التكلفة إلى الدخل = (المصاريف العامة للتشغيل ÷ الناتج البنكي الصافي) × 100

كيفية التفسير والتحليل

يدل المعامل المنخفض على كفاءة تشغيلية ممتازة، بينما يشير تجاوزه لـ 60-65% إلى ثقل المصاريف العامة.

التصنيف والمعايير المرجعية

كفاءة ممتازة > 40% | متوسط 40-55% | كفاءة منخفضة < 60% المعيار الاسترشادي ABIX:

مثال تعليمي

مثال تعليمي: إذا كانت مصاريف التشغيل 25 مليار دج لناتج بنكي صافي قدره 50 مليار دج، فإن معامل الاستغلال هو 50%.

وحدات ABIX

المفاهيم ذات الصلة

القطاع، التصنيفات، الملف التعريفي للبنك، تقييمات ABIX (الكفاءة)، التطور التاريخي
عرض

للاستغلال (RBE)، معدل تحويل النتيجة التشغيلية إلى نتيجة صافية (RBE_RN)
الناتج البنكي الصافي (PNB)، النتيجة الإجمالية

% الوحدة: ٠ معيار استرشادي ABIX ٠ النسب المالية والمردودية

(NIM) هامش الفائدة الصافي (NIM)

هامش الفائدة الصافي، هامش الوساطة الصافي، NIM المرادفات:

▲ الأعلى عموماً أفضل

التعريف الموجز

نسبة صافي دخل الفوائد إلى متوسط الأصول المدرة للفوائد.

الشرح المفصل

المدرة للفوائد، قد يستخدم ABIX نسبة الناتج البنكي الصافي إلى إجمالي الميزانية كمؤشر بديل مستقل للربحية. ولا ينبغي تفسير هذا المؤشر على أنه هامش فائدة صاف بالمعنى الدقيق. ربحية نشاط الوساطة المالية من خلال مقارنة صافي دخل الفوائد بمتوسط الأصول المدرة للفوائد. ملاحظة منهجية ABIX: عند عدم توفر بيانات متجانسة حول متوسط الأصول يقيس هامش الفائدة الصافي

صيغة الحساب

هامش الفائدة الصافي النظري = (صافي دخل الفوائد ÷ متوسط الأصول المدرة للفوائد) × 100 | مؤشر ABIX البديل = (الناتج البنكي الصافي ÷ إجمالي الميزانية) × 100

كيفية التفسير والتحليل

يعكس الهامش الجيد تسعيراً فعالاً للقروض مع تكلفة منخفضة لودائع العملاء.

التصنيف والمعايير المرجعية

معيّار القطاع: 2.0-3.5% المعيار الاسترشادي ABIX:

مثال تعليمي

مثال تعليمي: إذا حقق بنك 5 مليارات دج من صافي دخل الفوائد على متوسط أصول مدرة للفوائد قدره 100 مليار دج، فإن هامش الفائدة الصافي لديه يبلغ 5%.

وحدات ABIX

المفاهيم ذات الصلة

عرض القطاع، الملف التعريفي للبنك، التطور التاريخي

الميزانية (إجمالي الأصول) (TB)، نسبة القروض إلى الودائع (معدل التحويل) (LDR)
الناتج البنكي الصافي (PNB)، إجمالي

% الوحدة: • معيار استرشادي ABIX • النسب المالية والمردودية

(NPM) هامش الربح الصافي على الناتج البنكي

هامش الربحية الصافية، معدل تحويل الدخل إلى صافي ربح المراتب:

▲ الأعلى عموماً أفضل

التعريف الموجز

النسبة المئوية من الناتج البنكي الصافي التي تتحول إلى صافي ربح نهائي.

الشرح المفصل

يقيس قدرة البنك على الاحتفاظ بإيراداته بعد تغطية المصاريف العامة ومخصصات المخاطر والضرائب.

صيغة الحساب

الهامش الصافي على الناتج البنكي = (صافي الدخل ÷ الناتج البنكي الصافي) × 100

كيفية التفسير والتحليل

كلما ارتفعت النسبة، دل ذلك على نموذج تشغيلي مربح وقادر على استيعاب ارتفاع التكاليف.

التصنيف والمعايير المرجعية

معيار القطاع: 35-50% المعيار الاسترشادي ABIX:

مثال تعليمي

مثال تعليمي: إذا كانت النتيجة الصافية 10 مليارات دج لناتج بنكي صافي قدره 40 مليار دج، فإن الهامش الصافي على الناتج هو 25%.

المفاهيم ذات الصلة

وحدات ABIX

عرض القطاع، الملف التعريفي للبنك، تقييمات ABIX (الربحية)

الصافية للسنة المالية (RN)، معدل تحويل النتيجة التشغيلية إلى نتيجة صافية (RBE_RN)
الناتج البنكي الصافي (PNB)، النتيجة

% الوحدة: النسب المالية والمردودية

(RBE_RN) معدل تحويل النتيجة التشغيلية إلى نتيجة صافية

معدل الاحتفاظ بالربح التشغيلي، كفاءة التحويل الصافي المرادفات:

□ تفسير سياقي حسب الحالة

التعريف الموجز

نسبة النتيجة الصافية إلى النتيجة الإجمالية للاستغلال.

الشرح المفصل

المؤشر بين مجموعتين محاسبيتين منشورين. وقد ينتج الفارق بين النتيجة التشغيلية والنتيجة الصافية عن تكلفة المخاطر والضرائب وعناصر أخرى؛ ولا تثبت النسبة وحدها علاقة سببية. يقارن هذا

صيغة الحساب

معدل التحويل = (صافي الدخل ÷ إجمالي نتيجة الاستغلال) × 100

كيفية التفسير والتحليل

تقرأ النسبة عبر الزمن ومع المكونات المتاحة. ويصف التغير تحويلًا محاسبيًا مختلفًا من دون تشخيص سببي تلقائي.

مثال تعليمي

مثال تعليمي: إذا كانت النتيجة الصافية 10 مليارات دج والنتيجة الإجمالية للاستغلال 20 مليار دج، فإن معدل التحويل هو 50%.

وحدات ABIX

المفاهيم ذات الصلة

عرض القطاع، الملف التعريفي للبنك، تقييمات ABIX (الكفاءة)

الصافية للسنة المالية (RN)، ضغط المخصصات على الناتج التشغيلي (PROV_RBE)
النتيجة الإجمالية للاستغلال (RBE)، النتيجة

ملليون دج الوحدة: • معيار استرشادي ABIX • النسب المالية والمردودية

(PNB/Effectif) الناتج البنكي الصافي لكل موظف (الإنتاجية)

الإنتاجية لكل فرد، الإيرادات لكل موظف المرادفات:

▲ الأعلى عموماً أفضل

التعريف الموجز

التشغيلية الذي يقيس متوسط الإيرادات التي يولدها كل موظف في البنك. نظراً لعدم وجود اتفاقية موحدة لحساب عدد الموظفين، فإن تفسيرها يتطلب الحذر. مؤشر الكفاءة

الشرح المفصل

انظر التعريف المختصر.

صيغة الحساب

الناتج البنكي الصافي ÷ إجمالي عدد الموظفين

كيفية التفسير والتحليل

يسمح بمقارنة كفاءة القوى العاملة بين البنوك ذات النماذج المماثلة (التجزئة مقابل الشركات).

التصنيف والمعايير المرجعية

مقارنة معيارية من خلال أداة Executive V2. المعيار الاسترشادي ABIX:

مثال تعليمي

ع/م

وحدات ABIX

المفاهيم ذات الصلة

الإصدار التنفيذي V2

الناتج البنكي الصافي (PNB)، نسبة التكلفة إلى الدخل (معامل الاستغلال) (CIR)

الفئة

المخاطر، الملاعة المالية والحذر

10 مفاهيم في هذه الفئة

% الوحدة: • معيار تنظيمي ملزم • المخاطر، الملاءة المالية والحذر

(CAR) معدل الملاءة المالية التنظيمية

نسبة كفاية رأس المال، معدل الملاءة الإجمالي المرادفات:

▲ الأعلى عموماً أفضل

التعريف الموجز

النسبة بين الأموال الخاصة التنظيمية والأصول المرجحة بالمخاطر (الائتمان، السوق، والتشغيل).

الشرح المفصل

الأدنى: 9.5% على الأقل من المخاطر المرجحة؛ 2) الأموال الخاصة الأساسية (Tier 1): 7.0% على الأقل. معيار الراحة الموصى به لدى ABIX: يقع عادة بين 14% و18%. الملاءة الحيطية للبنك أمام الأصول المرجحة بالمخاطر. الإطار التنظيمي الجزائري: وفقاً لنظام بنك الجزائر رقم 01-2014، فإن الحدود الإلزامية هي: 1) معدل الملاءة الإجمالي يقيس

صيغة الحساب

معدل الملاءة = (إجمالي رأس المال التنظيمي ÷ إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA)) × 100

كيفية التفسير والتحليل

تجاوز الحد الأدنى القانوني 9.5% يؤكد الامتثال التنظيمي. وتجاوز 20% يمنح أماناً عالياً مع احتمال وجود تحفظ في منح القروض.

التصنيف والمعايير المرجعية

الملاءة الإجمالية ≤ 9.5% | الشريحة الأولى (Tier 1) (نظام بنك الجزائر رقم 01-2014) الإطار التنظيمي الإلزامي:

المعيار الاسترشادي ABIX: نطاق الراحة 14-18% المعيار الاسترشادي ABIX:

مثال تعليمي

مثال تعليمي: إذا كانت الأموال الخاصة التنظيمية 20 مليار دج مقابل أصول مرجحة بالمخاطر قدرها 100 مليار دج، فإن نسبة الملاءة هي 20%.

وحدات ABIX

المفاهيم ذات الصلة

عرض القطاع، الملف التعريفي للبنك، تقييمات ABIX (الملاءة)، الملف الاحترازي

(المتانة المالية) (FP_TB)، نسبة القروض المتعثرة (الديون غير المنتجة) (NPL) (Tier 1)، حقوق الملكية (الأموال الخاصة) (FP)، حقوق الملكية إلى إجمالي الميزانية معدل الأموال الخاصة الأساسية (Tier1)

% الوحدة: • معيار تنظيمي ملزم • المخاطر، الملاءة المالية والحذر

(Tier1) معدل الأموال الخاصة الأساسية (Tier 1)

نسبة الأموال الخاصة الأساسية، معدل الشريحة الأولى المرادفات:

▲ الأعلى عموماً أفضل

التعريف الموجز

النسبة بين الأموال الخاصة عالية الجودة (رأس المال المدفوع والاحتياطيات) والمخاطر المرجحة.

الشرح المفصل

قدرة البنك على امتصاص الخسائر الفورية مع استمرار النشاط. الإطار التنظيمي الجزائري: يحدد نظام بنك الجزائر 01-2014 الحد الأدنى الإلزامي بـ 7.0% من الأصول المرجحة. يقيم

صيغة الحساب

نسبة الشريحة الأولى = (رأس المال الأساسي للشريحة الأولى (Tier 1) ÷ إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA)) × 100

كيفية التفسير والتحليل

يضمن معدل Tier 1 القوي استدامة البنك مالياً دون الحاجة إلى ضخ رأسمال استعجالي في فترات الأزمات.

التصنيف والمعايير المرجعية

≤ 7.0% (نظام بنك الجزائر رقم 01-2014) الإطار التنظيمي الإلزامي:

المعيار الاسترشادي ABIX: نطاق الراحة 11–14% المعيار الاسترشادي ABIX:

مثال تعليمي

مثال تعليمي: إذا كانت الأموال الخاصة الأساسية 15 مليار دج لأصول مرجحة بالمخاطر قدرها 100 مليار دج، فإن نسبة الشريحة الأولى هي 15%.

وحدات ABIX

المفاهيم ذات الصلة

الملف التعريفي للبنك، الملف الاحترازي

(الأموال الخاصة) (FP)، حقوق الملكية إلى إجمالي الميزانية (المتانة المالية) (FP_TB)
معدل الملاءة المالية التنظيمية (CAR)، حقوق الملكية

% الوحدة: ٠ المخاطر، الملاءة المالية والحذر

(NPL) نسبة القروض المتعثرة (الديون غير المنتجة)

نسبة الديون المتعثرة، القروض المشكوك في تحصيلها المرادفات:

□ تفسير سياقي حسب الحالة

التعريف الموجز

نسبة القروض التي تشهد تأخرا ملحوظا في السداد (عادة أكثر من 90 يوما) أو خطرا مؤكدا للتعثر.

الشرح المفصل

مفهوم تعليمي لجودة الأصول. لا يحسب ABIX هذه النسبة ولا يعرضها حاليا لعدم توفر أرصدة NPL إجمالية ومتجانسة لكل البنوك.

صيغة الحساب

نسبة القروض المتعثرة = (رصيد القروض المصنفة كمتعثرة ÷ إجمالي رصيد القروض غير الصافية) × 100

كيفية التفسير والتحليل

تعرض الصيغة للتعليم فقط؛ ولا ينتج ABIX قيمة أو اتجاه أداء أو تنبيهها خاصا بـ NPL.

مثال تعليمي

لا يوجد مثال رقمي من ABIX لأن البيانات اللازمة غير متاحة بشكل متجانس.

وحدات ABIX

المفاهيم ذات الصلة

المعجم التعليمي

القروض (بدل تكلفة المخاطر) (PROV_CRE), القروض الممنوحة للعملاء (CRE)
نسبة تغطية القروض المتعثرة بالمخصصات (COV), جهد المخصصات إلى

% الوحدة: ٠ المخاطر، الملاءة المالية والحذر

(COV) نسبة تغطية القروض المتعثرة بالمخصصات

نسبة تغطية الديون المتعثرة، معدل التغطية بالمخصصات المرادفات:

□ تفسير سياقي حسب الحالة

التعريف الموجز

النسبة بين المخصصات المتراكمة لتدني القروض وإجمالي الديون المتعثرة.

الشرح المفصل

مفهوم تعليمي. لا يحسب ABIX هذه النسبة ولا يعرضها حالياً لعدم توفر مخزون مخصصات وأرصدة NPL متجانسة لكل البنوك.

صيغة الحساب

نسبة التغطية = (مخصصات القروض المتعثرة ÷ إجمالي رصيد القروض المتعثرة) × 100

كيفية التفسير والتحليل

تعرض الصيغة للتعليم فقط؛ ولا ينتج ABIX معياراً أو تقييماً للتغطية.

مثال تعليمي

مثال منهجي: مقابل 50 مليار دج من الديون المتعثرة المغطاة بـ 40 مليار دج من المخصصات، تبلغ نسبة التغطية 80.0%.

وحدات ABIX

المفاهيم ذات الصلة

المعجم التعليمي

القروض (بدل تكلفة المخاطر) (PROV_CRE)، القروض الممنوحة للعملاء (CRE)
نسبة القروض المتعثرة (الديون غير المنتجة) (NPL)، جهد المخصصات إلى

% الوحدة: ٠ المخاطر، الملاءة المالية والحذر

(PROV_CRE) جهد المخصصات إلى القروض (بديل تكلفة المخاطر)

المخصصات الصافية إلى القروض، معدل تجنب المخصصات المرادفات:

□ تفسير سياقي حسب الحالة

التعريف الموجز

مخصصات تدني القروض الصافية للدورة منسوبة إلى إجمالي محفظة القروض.

الشرح المفصل

يقسم ABIX التدفق السنوي المتاح للمخصصات الصافية على رصيد القروض. وهو مقياس سياقي لا يمثل نسبة NPL أو نسبة تغطية ولا يثبت وحده تدهور المحفظة.

صيغة الحساب

جهد تكوين المخصصات = (المخصصات الصافية لمخاطر الائتمان ÷ متوسط أو إجمالي القروض) × 100

كيفية التفسير والتحليل

يقرأ مع المبلغ وتطوره وبقية المجاميع المتاحة. ولا يعد المستوى المرتفع أو المنخفض إيجابيا أو سلبيا تلقائيا.

مثال تعليمي

مثال تعليمي: إذا خصص البنك 4 مليارات دج كمخصصات لمحفظة قروض قدرها 400 مليار دج، فإن جهد التخصيص هو 1%.

وحدات ABIX

المفاهيم ذات الصلة

عرض القطاع، الملف التعريفي للبنك، تقييمات ABIX (المخاطر)، التطور التاريخي

المخصصات على الناتج التشغيلي (PROV_RBE)، القروض الممنوحة للعملاء (CRE)
نسبة القروض المتعثرة (الديون غير المنتجة) (NPL)، ضغط

% الوحدة: ٠ المخاطر، الملاءة المالية والحذر

(CDR_PNB) وزن تكلفة المخاطر في الناتج البنكي الصافي

تكلفة المخاطر إلى الناتج البنكي الصافي، المخصصات الصافية إلى الناتج البنكي الصافي المرادفات:

□ تفسير سياقي حسب الحالة

التعريف الموجز

نسبة صافي مخصصات السنة إلى الناتج البنكي الصافي.

الشرح المفصل

ABIX الرسمي لمادية تكلفة المخاطر: يحتفظ بمبلغ المخصصات وتغيره السنوي ووزنه في الناتج البنكي الصافي. ولا يعوض نسبة NPL أو التغطية ولا يثبت سبب التغير بمفرده. مؤشر

صيغة الحساب

وزن تكلفة المخاطر = (المخصصات الصافية لمخاطر الائتمان ÷ الناتج البنكي الصافي) × 100

كيفية التفسير والتحليل

قراءة سياقية حسب المبلغ والتطور والفارق عن مرجع متاح. ولا يؤدي الارتفاع الخام للمخصصات وحده إلى تنبيه ABIX.

مثال تعليمي

مثال منهجي: 5 مليارات دج من المخصصات الصافية مقابل 50 مليار دج من الناتج البنكي تعطي وزنا قدره 10.0٪، مع الاحتفاظ أيضا بالمبلغ والمرجع.

وحدات ABIX

المفاهيم ذات الصلة

عرض القطاع، الملف التعريفي للبنك، لوحة القيادة التنفيذية، التطور التاريخي

ضغط المخصصات على الناتج التشغيلي (PROV_RBE)، الناتج البنكي الصافي (PNB)
جهد المخصصات إلى القروض (بدل تكلفة المخاطر) (PROV_CRE)

% الوحدة: ٠ المخاطر، الملاءة المالية والحذر

(PROV_RBE) ضغط المخصصات على الناتج التشغيلي

المخصصات إلى الربح التشغيلي المراتب:

□ تفسير سياقي حسب الحالة

التعريف الموجز

النسبة المئوية من النتيجة الإجمالية للاستغلال التي تلتهمها مخصصات المخاطر الصافية.

الشرح المفصل

يقسم التدفق السنوي للمخصصات الصافية على النتيجة الإجمالية للاستغلال. وقد ينتج التغير عن عوامل محاسبية أو اقتصادية متعددة، ولا يستنتج ABIX تلقائياً تدهور مخاطر العملاء.

صيغة الحساب

ضغط المخصصات = (المخصصات الصافية لمخاطر الائتمان ÷ إجمالي نتيجة الاستغلال) × 100

كيفية التفسير والتحليل

قراءة سياقية: تقارن النسبة عبر الزمن ومع مجموعة كبيرة بما يكفي، مع الاحتفاظ بمبلغ المخصصات ومستوى النتيجة التشغيلية.

مثال تعليمي

مثال تعليمي: إذا كانت المخصصات 4 مليارات دج لنتيجة إجمالية للاستغلال قدرها 20 مليار دج، فإن ضغط المخصصات هو 20%.

وحدات ABIX

المفاهيم ذات الصلة

عرض القطاع، الملف التعريفي للبنك، تقييمات ABIX (الكفاءة والمخاطر)

(RBE_RN)، جهد المخصصات إلى القروض (بدل تكلفة المخاطر) (PROV_CRE)
النتيجة الإجمالية للاستغلال (RBE)، معدل تحويل النتيجة التشغيلية إلى نتيجة صافية

% الوحدة: ٠ معيار استرشادي ABIX ٠ المخاطر، الملاءة المالية والحذر

(FP_TB) حقوق الملكية إلى إجمالي الميزانية (المتانة المالية)

نسبة الرسملة المحاسبية، الأموال الخاصة إلى الميزانية المرادفات:

▲ الأعلى عموماً أفضل

التعريف الموجز

نسبة الميزانية المغطاة بحقوق الملكية المحاسبية للبنك.

الشرح المفصل

مؤشر محاسبي للمتانة المالية يقسم حقوق الملكية المنشورة على إجمالي الأصول. ولا يعوض نسبة الملاءة التنظيمية القائمة على الأصول المرجحة بالمخاطر.

صيغة الحساب

نسبة حقوق الملكية إلى الأصول = (حقوق الملكية المحاسبية ÷ إجمالي الميزانية) × 100

كيفية التفسير والتحليل

ضمن بعد المتانة المالية في ABIX، تعني النسبة الأعلى تغطية محاسبية نسبية أكبر، مع بقائها مختلفة عن الامتثال الاحترازي.

التصنيف والمعايير المرجعية

معيار القطاع: 10-16% المعيار الاسترشادي ABIX:

مثال تعليمي

مثال تعليمي: إذا كانت حقوق الملكية 50 مليار دج لإجمالي ميزانية قدره 500 مليار دج، فإن النسبة هي 10%.

وحدات ABIX

المفاهيم ذات الصلة

عرض القطاع، الملف التعريفي للبنك، تقييمات ABIX (المتانة المالية)، التصنيفات

المحاسبية (الميزانية / الأموال الخاصة) (LEV)، معدل الملاءة المالية التنظيمية (CAR)
الملكية (الأموال الخاصة) (FP)، إجمالي الميزانية (إجمالي الأصول) (TB)، الرافعة المالية
حقوق

x الوحدة: • معيار استرشادي ABIX • المخاطر، الملاءة المالية والحذر

(LEV) الرافعة المالية المحاسبية (الميزانية / الأموال الخاصة)

مضاعف حقوق الملكية، الرافعة المحاسبية المرافعة:

□ تفسير سياقي حسب الحالة

التعريف الموجز

عدد المرات التي تتجاوز فيها الأصول الإجمالية حقوق الملكية للبنك.

الشرح المفصل

يقيس مضاعف الأصول مقارنة بحقوق الملكية. ملاحظة ABIX: هذا المؤشر رافعة محاسبية مبسطة ولا يمثل نسبة الرافعة التنظيمية لبازل 3 (التي تشمل الالتزامات خارج الميزانية).

صيغة الحساب

الرافعة المحاسبية = إجمالي الميزانية ÷ حقوق الملكية المحاسبية

كيفية التفسير والتحليل

الرافعة المعتدلة (6 إلى 9 مرات) توفر أماناً مالياً مرتفعاً، بينما الرافعة المرتفعة جداً تزيد من الحساسية للصدمات.

التصنيف والمعايير المرجعية

المعيار الاحترازي الاسترشادي: 6x إلى 10x المعيار الاسترشادي ABIX:

مثال تعليمي

مثال تعليمي: إذا كان إجمالي الميزانية 500 مليار دج وحقوق الملكية 50 مليار دج، فإن الرافعة المالية هي 10 أضعاف.

وحدات ABIX

المفاهيم ذات الصلة

عرض القطاع، الملف التعريفي للبنك، مقارن البنوك

حقوق الملكية (الأموال الخاصة) (FP)، إجمالي الميزانية (إجمالي الأصول) (TB)
حقوق الملكية إلى إجمالي الميزانية (المتانة المالية) (FP_TB).

% الوحدة: • معيار استرشادي ABIX • المخاطر، الملاءة المالية والحذر

(CdR / PNB) نسبة تكلفة المخاطر إلى الناتج البنكي الصافي

المخصصات الصافية / الناتج البنكي الصافي المرادفات:

□ تفسير سياقي حسب الحالة

التعريف الموجز

المؤشرات الصافية / الناتج البنكي الصافي. مؤشر ABIX سياقي مختلف عن النسبة الرقابية المحسوبة على القروض.

الشرح المفصل

التي تمتصها المؤشرات الصافية. وهي تكمل قراءة المبلغ وتطوره دون أن تعوض نسبة القروض غير العاملة أو نسبة التغطية أو تكلفة المخاطر الاحترازية المحسوبة على القروض. تقيس النسبة حصة الناتج البنكي الصافي

صيغة الحساب

(صافي المخصصات ÷ الناتج البنكي الصافي) × 100

كيفية التفسير والتحليل

قراءة سياقية حسب المبلغ والتطور والفارق عن المرجع المجمع العمومي أو الخاص المتاح. ولا يشكل الارتفاع الخام للمؤشرات وحده حكماً على الأداء.

التصنيف والمعايير المرجعية

التقييم السياقي بالنظر إلى الناتج البنكي الصافي ونموذج النشاط. (قاعدة V2) المعيار الاسترشادي ABIX:

مثال تعليمي

ع/م

وحدات ABIX

المفاهيم ذات الصلة

الإصدار التنفيذي V2

(PNB) الناتج البنكي الصافي, dotations-nettes-provisions

الفئة

السيولة والوساطة المصرفية

7 مفاهيم في هذه الفئة

% الوحدة: • ممارسة السوق • السيولة والوساطة المصرفية

(LDR) نسبة القروض إلى الودائع (معدل التحويل)

نسبة القروض إلى الودائع، معدل التحويل المصرفي المرادفات:

□ تفسير سياقي حسب الحالة

التعريف الموجز

نسبة ودائع العملاء التي يتم تحويلها وإعادة استثمارها فعلياً في شكل قروض.

الشرح المفصل

يقيس عمق الوساطة المصرفية ومستوى تحويل الودائع إلى قروض. وتضمن النسبة المتوازنة تمويل القروض من الودائع المستقرة.

صيغة الحساب

نسبة القروض إلى الودائع = (إجمالي قروض العملاء ÷ إجمالي ودائع العملاء) × 100

كيفية التفسير والتحليل

تعتبر النسبة بين 70% و90% متوازنة ونشطة. أقل من 60% يدل على نقص توظيف الموارد، وأكثر من 100% يشير إلى الاعتماد على تمويلات خارجية.

التصنيف والمعايير المرجعية

وساطة منخفضة > 60% | متوازن 70-90% | ضغط على السيولة < 100% المعيار الاسترشادي ABIX:

مثال تعليمي

مثال تعليمي: إذا كان لدى البنك 700 مليار دج كقروض و1000 مليار دج كودائع، فإن نسبة القروض إلى الودائع هي 70%.

وحدات ABIX

المفاهيم ذات الصلة

عرض القطاع، الملف التعريفي للبنك، مقارنة البنوك، التطور التاريخي

القروض الممنوحة للعملاء (CRE)، نسبة تغطية السيولة قصيرة الأجل (LCR) (LCR)، ودائع العملاء (DEP).

% الوحدة: السيولة والوساطة المصرفية

(CRE_TB) حصة القروض في الأصول (القروض / الميزانية)

نسبة القروض إلى الأصول، كثافة الائتمان في الميزانية المرافقات:

□ تفسير سياقي حسب الحالة

التعريف الموجز

النسبة المتوقعة من إجمالي أصول البنك الموجهة لتمويل قروض العملاء.

الشرح المفصل

يعكس النمط الاستثماري لأصول البنك. ارتفاع حصة القروض يميز البنوك التجارية الموجهة لتمويل الاقتصاد، بينما انخفاضها يشير للتركيز على السندات والسيولة.

صيغة الحساب

حصة القروض = (الرصيد الصافي لقروض العملاء ÷ إجمالي الميزانية) × 100

كيفية التفسير والتحليل

يقيس كثافة الإقراض المباشر، وكلما ارتفعت النسبة ارتبطت إيرادات البنك أكثر بمخاطر الائتمان.

مثال تعليمي

مثال تعليمي: إذا بلغت القروض 400 مليار دج من إجمالي ميزانية قدره 1000 مليار دج، فإن حصة القروض في الأصول هي 40%.

وحدات ABIX

المفاهيم ذات الصلة

عرض القطاع، الملف التعريفي للبنك، توزيع الأصول، مقارنة البنوك

(السندات / الميزانية) (BT / bilan)، نسبة القروض إلى الودائع (معدل التحويل) (LDR)
(CRE)، إجمالي الميزانية (إجمالي الأصول) (TB)، حصة سندات الخزينة في الأصول
القروض الممنوحة للعملاء

% الوحدة: ٠ السيولة والوساطة المصرفية

(BT / bilan) حصة سندات الخزينة في الأصول (السندات / الميزانية)

نسبة السندات إلى الأصول، التعرض للسندات السيادية المرادفات:

□ تفسير سياقي حسب الحالة

التعريف الموجز

النسبة المئوية من إجمالي الأصول المستثمرة في سندات الخزينة العمومية الجزائرية.

الشرح المفصل

يقيس وزن التوظيفات السيادية في هيكل الأصول. تاريخيا، تحتفظ البنوك العمومية بحصة هامة من سندات الخزينة لتوظيف السيولة.

صيغة الحساب

حصة سندات الخزينة = (رصيد سندات الخزينة والأوراق المالية الحكومية ÷ إجمالي الميزانية) × 100

كيفية التفسير والتحليل

توفر النسبة المرتفعة أمانا ومداخل مضمونة، لكنها قد تعكس توجيهها أقل للموارد نحو تمويل الاقتصاد الخاص.

مثال تعليمي

مثال تعليمي: إذا كانت محفظة سندات الخزينة 200 مليار دج لإجمالي ميزانية قدره 1000 مليار دج، فإن النسبة هي 20%.

وحدات ABIX

المفاهيم ذات الصلة

عرض القطاع، الملف التعريفي للبنك، توزيع الأصول

الأصول (TB)، حصة القروض في الأصول (القروض / الميزانية) (CRE_TB)
سندات الخزينة والأوراق السيادية (BT)، إجمالي الميزانية (إجمالي

% الوحدة: السيولة والوساطة المصرفية

(DEP_TB) حصة الودائع في الخصوم (الودائع / الميزانية)

نسبة الودائع إلى الخصوم، هيكل التمويل بالودائع المرادفات:

□ تفسير سياقي حسب الحالة

التعريف الموجز

النسبة المئوية من الميزانية الممولة عن طريق ودائع العملاء.

الشرح المفصل

يقيس اعتماد الهيكل المالي للبنك على ودائع العملاء مقارنة بالمصادر الأخرى (الأموال الخاصة، الاقتراض بين البنوك).

صيغة الحساب

حصة الودائع = (رصيد ودائع العملاء ÷ إجمالي الميزانية) × 100

كيفية التفسير والتحليل

النسبة التي تتجاوز 75-80% تميز البنوك التجارية التقليدية التي تستفيد من قاعدة تمويلية عريضة ومستقرة.

مثال تعليمي

مثال تعليمي: إذا كانت الودائع تمثل 800 مليار دج من إجمالي خصوم قدره 1000 مليار دج، فإن حصتها هي 80%.

وحدات ABIX

المفاهيم ذات الصلة

عرض القطاع، الملف التعريفي للبنك، التطور التاريخي

الميزانية (إجمالي الأصول) (TB)، نسبة القروض إلى الودائع (معدل التحويل) (LDR)
ودائع العملاء (DEP)، إجمالي

مليار دج الوحدة: • السيولة والوساطة المصرفية

(AA) الأصول الأخرى (الرصيد المتبقي للأصول)

الموجودات الأخرى، الأصول المتبقية المرافقات:

□ تفسير سياقي حسب الحالة

التعريف الموجز

الجزء من إجمالي الأصول غير الممثل في القروض الممنوحة وسندات الخزينة.

الشرح المفصل

الأصول، تمثل الأصول الأخرى الفارق المتبقي (إجمالي الميزانية مطروحا منه القروض وسندات الخزينة)، وتشمل السيولة النقدية، الاحتياطات لدى بنك الجزائر والأصول الثابتة. في نموذج ABIX لتفكيك

صيغة الحساب

أصول أخرى = إجمالي الميزانية - (قروض العملاء + سندات الخزينة + الصندوق والبنوك المركزية)

كيفية التفسير والتحليل

يتيح العرض المتكامل لهيكل الأصول بنسبة 100%. القيمة السالبة تشير إلى خلل محتمل في البيانات.

مثال تعليمي

مثال تعليمي: إذا كان إجمالي الميزانية 1000 مليار دج وبلغت القروض وسندات الخزينة 850 مليار دج، فإن الأصول الأخرى تمثل 150 مليار دج.

وحدات ABIX

المفاهيم ذات الصلة

عرض القطاع، الملف التعريفي للبنك، توزيع الأصول

(TB)، القروض الممنوحة للعملاء (CRE)، سندات الخزينة والأوراق السيادية (BT) إجمالي الميزانية (إجمالي الأصول)

% الوحدة: • معيار تنظيمي ملزم • السيولة والوساطة المصرفية

(LCR) نسبة تغطية السيولة قصيرة الأجل (LCR)

نسبة تغطية السيولة، معيار السيولة لـ 30 يوما المراتبات:

▲ الأعلى عموماً أفضل

التعريف الموجز

قدرة البنك على مواجهة سيناريو ضغط سيولة حاد على مدى 30 يوما.

الشرح المفصل

يقارن الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA) بصافي التدفقات النقدية الخارجة المتوقعة خلال 30 يوما في حالة أزمة. المعيار التنظيمي: 100% كحد أدنى.

صيغة الحساب

نسبة تغطية السيولة = (رصيد الأصول السائلة عالية الجودة ÷ التدفقات النقدية الخارجة الصافية خلال 30 يوما) × 100

كيفية التفسير والتحليل

تجاوز نسبة 100% يضمن امتلاك البنك لسيولة كافية لمواجهة سحبيات غير متوقعة دون الحاجة لدعم استعجالي.

التصنيف والمعايير المرجعية

≤ 100% (المعيار الاحترازي للسيولة بازل 3) الإطار التنظيمي الإلزامي:

المعيار الاسترشادي المريح >= 120% المعيار الاسترشادي ABIX:

مثال تعليمي

مثال معياري: مقابل 120 مليار دج من الأصول السائلة وتدفقات خارجة بقيمة 80 مليار دج، تكون نسبة LCR مساوية لـ 150%.

وحدات ABIX

المفاهيم ذات الصلة

الملف الاحترازي، مقارن البنوك

(NSFR)، نسبة القروض إلى الودائع (معدل التحويل) (LDR)، ودائع العملاء (DEP)
نسبة التمويل المستقر الصافي (NSFR)

% الوحدة: • معيار تنظيمي ملزم • السيولة والوساطة المصرفية

(NSFR) نسبة التمويل المستقر الصافي (NSFR)

نسبة التمويل المستقر، معيار السيولة الهيكلية المرادفات:

▲ الأعلى عموماً أفضل

التعريف الموجز

يقيس التوافق الهيكلي بين التمويل المستقر المتاح والأصول غير السائلة على مدى سنة واحدة.

الشرح المفصل

يهدف NSFR للحد من الاعتماد المفرط على التمويل قصير الأجل لتمويل أصول طويلة الأجل. النسبة الإلزامية: 100% كحد أدنى.

صيغة الحساب

نسبة صافي التمويل المستقر = (مبلغ التمويل المستقر المتاح ÷ مبلغ التمويل المستقر المطلوب) × 100

كيفية التفسير والتحليل

يدل NSFR الأعلى من 100% على أن الأصول طويلة الأجل ممولة بموارد ذات استقرار عالٍ.

التصنيف والمعايير المرجعية

≤ 100% (المعيار الاحترازي للتمويل المستقر بازل 3) الإطار التنظيمي الإلزامي:

المعيار الاسترشادي المريح >= 110% المعيار الاسترشادي ABIX:

مثال تعليمي

مثال منهجي: 200 مليار دج تمويل مستقر متاح مقابل 160 مليار دج تمويل مطلوب يعطي نسبة 125%.

وحدات ABIX

المفاهيم ذات الصلة

الملف الاحترازي، مقارن البنوك

نسبة القروض إلى الودائع (معدل التحويل) (LDR)، حقوق الملكية (الأموال الخاصة) (FP)
نسبة تغطية السيولة قصيرة الأجل (LCR) (LCR)،

الفئة

الإحصاء والأساليب الكمية

14 مفاهيم في هذه الفئة

حسب المؤشر الوحدة: ٠ الإحصاء والأساليب الكمية

(MOY) المتوسط الحسابي

المتوسط البسيط، معدل العينة المرادفات:

□ تفسير سياقي حسب الحالة

التعريف الموجز

مجموع كافة القيم المرصودة مقسوما على عدد البنوك في العينة.

الشرح المفصل

يقيس المتوسط الحسابي النزعة المركزية للمؤشرات القطاعية. في ABIX، يحتسب على البيانات المتوفرة فقط، وقد يتأثر بالقيم الشاذة في الأسواق عالية التركيز.

صيغة الحساب

$$\text{المتوسط الحسابي} = \left(\sum_{i=1}^N X_i \right) \div N$$

كيفية التفسير والتحليل

يعطي المستوى العام للسوق، ويجب مقارنته بالوسيط لتقييم مدى عدم تماثل التوزيع.

مثال تعليمي

مثال تعليمي: إذا كان لدى ثلاثة بنوك ودائع قدرها 10، 20، و30 مليار دج، فإن المتوسط الحسابي هو 20 مليار دج.

المفاهيم ذات الصلة

وحدات ABIX

عرض القطاع، التصنيفات، الملف التعريفي للبنك، التوزيع القطاعي

(QUART) (Q1, Q2, Q3)، الانحراف المعياري (التشتت القطاعي) (SIGMA)
الوسيط الإحصائي (المئين 50) (MED)، الربيعيات والمئينات الإحصائية

حسب المؤشر الوحدة: ٠ الإحصاء والأساليب الكمية

(MED) الوسيط الإحصائي (المئين 50)

الوسيط، القيمة المركزية، المئين 50 المرادفات:

□ تفسير سياقي حسب الحالة

التعريف الموجز

القيمة التي تقسم عينة البنوك المرتبة إلى نصفين متساويين تماما (50% أعلى و50% أدنى).

الشرح المفصل

N (مثل 21 بنكا في 2026): القيمة المركزية في الرتبة $(N+1)/2$ (2 لعدد زوجي N (مثل 20 بنكا في 2025): متوسط القيمتين المركزيتين في الرتبتين $N/2$ و $(N/2)+1$. الوسيط هو المقياس الإحصائي المركزي المفضل في ABIX لكونه مقاوما تماما للقيم الشاذة وهيمنة البنوك الكبرى. الصيغة الرياضية: 1) لعدد فردي

صيغة الحساب

إذا كان N فرديا: الوسيط = $X_{(N+1)/2}$ | إذا كان N زوجيا: الوسيط = $(X_{N/2} + X_{(N/2 + 1)}) \div 2$

كيفية التفسير والتحليل

يمثل أداء «البنك النموذجي» في الساحة المصرفية دون تحيز للأحجام الكبيرة للبنوك العمومية.

مثال تعليمي

مثال تعليمي: في قائمة قيم الناتج البنكي الصافي (10، 20، 50، 100، 200)، الوسيط هو 50 مليار دج.

وحدات ABIX

المفاهيم ذات الصلة

التصنيفات، الملف التعريفي للبنك، المعايير المرجعية والشرائح الربعية، الملخص التنفيذي عرض القطاع،

(QUART) (Q1, Q2, Q3)، الانحراف المعياري (التشتت القطاعي) (SIGMA) المتوسط الحسابي (MOY)، الربيعيات والمئينات الإحصائية

حسب المؤشر الوحدة: ٠ الإحصاء والأساليب الكمية

(QUART) الربعيات والمئينات الإحصائية (Q1, Q2, Q3)

الربعيات، الربع الأدنى والأعلى، المئينات 25 و 50 و 75 المرادفات:

□ تفسير سياقي حسب الحالة

التعريف الموجز

ثلاثة حدود إحصائية (Q1=25%, Q2=50%, Q3=75%) تقسم القطاع المصرفي إلى أربع شرائح متساوية العدد.

الشرح المفصل

منفصل براعي اتجاه المؤشر: نطاق Q1 يضم 25% الأكثر ملائمة و Q4 الأقل ملائمة. وفي ديناميكية النمو تسمى الحدود نطاقات الديناميكية النسبية ولا تعني حكماً على الأداء العام. في الإحصاء الوصفي تكون حدود الأرباع Q1=P25 و Q2=P50 (الوسيط) و Q3=P75 وفق استيفاء (N-1)×p. أما نطاقات أداء ABIX فهي عرض

صيغة الحساب

$$Q1 = P25 \text{ (استيفاء خطي)} \mid Q2 = P50 \text{ (الوسيط)} \mid Q3 = P75 \text{ (استيفاء خطي)}$$

كيفية التفسير والتحليل

يتيح تحديد التوضع الدقيق لكل بنك ضمن شريحته القطاعية دون تأثر بالمتوسطات.

مثال تعليمي

مثال تعليمي: المتوسط (Q2) يقسم السوق إلى نصفين. Q1 هي القيمة التي يقع دونها 25% من البنوك. Q3 هي القيمة التي يقع دونها 75% من المؤسسات.

المفاهيم ذات الصلة

وحدات ABIX

التعريفي للبنك، التوزيع والمخططات الصندوقية، لوحة القيادة التنفيذية، الخرائط الحرارية
عرض القطاع، الملف

(MED)، المتوسط الحسابي (MOY)، الدرجة المعيارية (Z-SCORE) (Z-Score)
الوسيط الإحصائي (المئين 50)

حسب المؤشر الوحدة: ٠ الإحصاء والأساليب الكمية

(SIGMA) الانحراف المعياري (التشتت القطاعي)

الانحراف المعياري، سيغما، درجة التشتت المرادفات:

□ تفسير سياقي حسب الحالة

التعريف الموجز

مقياس إحصائي لمدى تشتت وتباين قيم المؤشر حول متوسطه الحسابي.

الشرح المفصل

درجة التجانس أو التباين بين أداء البنوك. ملاحظة إحصائية: في التوزيع المعتدل تقريبا، يقع نحو 68% من القيم ضمن ± 1 انحراف معياري و 95% ضمن ± 2 انحراف معياري. يقىس

صيغة الحساب

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{N} \times \sum (X_i - \bar{X})^2}$$

كيفية التفسير والتحليل

يساعد على تقييم مدى تمثيلية المتوسط وتحديد البنوك الشاذة إحصائيا التي تبعد بأكثر من انحرافين معياريين.

مثال تعليمي

مثال تعليمي: الانحراف المعياري المنخفض لأسعار الفائدة يعني أن معظم البنوك تقدم أسعارا قريبة جدا من المتوسط.

وحدات ABIX

المفاهيم ذات الصلة

عرض القطاع، التوزيع القطاعي، القيم الشاذة وكشف الاختلالات

معامل الاختلاف الإحصائي (CV)، الدرجة المعيارية (Z-SCORE) (Z-Score)، المتوسط الحسابي (MOY).

% الوحدة: الإحصاء والأساليب الكمية

(CV) معامل الاختلاف الإحصائي

معامل الاختلاف، التشتت النسبي المرادفات:

□ تفسير سياقي حسب الحالة

التعريف الموجز

النسبة بين الانحراف المعياري والمتوسط الحسابي، وتقاس التشتت النسبي للمؤشر في شكل نسبة مئوية.

الشرح المفصل

معامل الاختلاف هو مقياس نسبي يتيح المقارنة المباشرة لدرجة التباين بين مؤشرات مالية مختلفة الوحدات والمقاييس.

صيغة الحساب

$$\text{معامل الاختلاف (CV)} = (\text{الانحراف المعياري } \sigma \div \text{المتوسط الحسابي } X) \times 100$$

كيفية التفسير والتحليل

يدل CV الأقل من 15% على تباين كبير، بينما يدل تجاوزه 30-50% على تباين حاد أو استقطاب في السوق.

مثال تعليمي

مثال تعليمي: إذا كان الانحراف المعياري 5 مليارات دج والمتوسط 50 مليار دج، فإن معامل الاختلاف هو 10%.

وحدات ABIX

المفاهيم ذات الصلة

عرض القطاع، التوزيع القطاعي، مقارن البنوك

الانحراف المعياري (التشتت القطاعي) (SIGMA)، المتوسط الحسابي (MOY)

الوحدة: ٠ الإحصاء والأساليب الكمية

(CAGR) معدل النمو السنوي المركب (CAGR)

معدل النمو المركب، النمو السنوي الهندسي المرادفات:

▲ الأعلى عموماً أفضل

التعريف الموجز

المعدل السنوي الثابت الذي ينمو به المؤشر المالي لينتقل من قيمته الأولية إلى النهائية عبر عدة سنوات.

الشرح المفصل

CAGR التذبذبات السنوية بحساب المتوسط الهندسي للمسار. في ABIX، يستخدم في تقييم ركيزة النمو (بوزن 25% لكل من الميزانية، القروض، الناتج البنكي والربح الصافي).
يحدد

صيغة الحساب

$$\text{معدل النمو السنوي المركب (CAGR)} = \left[\frac{\text{القيمة النهائية} \div \text{القيمة الابتدائية}}{n} \right]^{1/n} \times 100$$

كيفية التفسير والتحليل

يتيح مقارنة عادلة للحركية التمويلية والتجارية عبر السنوات بين بنوك متفاوتة الحجم.

مثال تعليمي

مثال تعليمي: رأس المال الذي ينمو من 100 إلى 121 مليار دج في عامين له معدل نمو سنوي مركب قدره 10%.

المفاهيم ذات الصلة

وحدات ABIX

تقييمات ABIX (الديناميكية والنمو)، السجل التاريخي متعدد السنوات، الملف التعريفي للبنك

(على أساس سنوي / YoY) (YoY)، التطور المنسوب إلى الأساس 100 (B100)
التغير السنوي المقارن

% / نقطة الوحدة: ٠ الإحصاء والأساليب الكمية

(YoY) التغير السنوي المقارن (على أساس سنوي / YoY)

النمو السنوي، التغير من سنة لأخرى، الفارق السنوي المراتب:

□ تفسير سياقي حسب الحالة

التعريف الموجز

نسبة التغير المئوية للمؤشر المالي بين الدورة t والدورة السابقة t-1.

الشرح المفصل

يقيس وتيرة التوسع أو الانكماش السنوي. في ABIX، بالنسبة للنسب المئوية (مثل ROE)، يحتسب التغير بنقاط مئوية مطلقة منعاً للخلط.

صيغة الحساب

للمجاميع المالية (مليار دج): $YoY = [(V_t - V_{t-1}) \div V_{t-1}] \times 100$ | للنسب المئوية (%): $\Delta = V_t - V_{t-1}$ (بالنقاط)

كيفية التفسير والتحليل

يتيح رصد التحولات الهيكلية، والتسارع التجاري أو التباطؤ المفاجئ من سنة إلى أخرى.

مثال تعليمي

مثال تعليمي: إذا زادت القروض من 100 إلى 110 مليار دج في سنة واحدة، فإن التغير السنوي هو +10%.

وحدات ABIX

المفاهيم ذات الصلة

التطور التاريخي، الملف التعريفي للبنك، عرض القطاع، الفحص الحتمي

السنوي المركب (CAGR) (CAGR)، التطور المنسوب إلى الأساس 100 (B100) معدل النمو

مؤشر (أساس 100) الوحدة: ٠ الإحصاء والأساليب الكمية

(B100) التطور المنسوب إلى الأساس 100

مؤشر الأساس 100, المسار القياسي المنسوب المرادفات:

□ تفسير سياقي حسب الحالة

التعريف الموجز

مؤشر ينسب القيمة الأولية إلى 100 للمقارنة البصرية المباشرة لمسارات النمو بين بنوك متباينة الحجم.

الشرح المفصل

يُثبت تحليل الأساس 100 سنة البداية عند 100، وتحسب السنوات اللاحقة تناسيباً، مما يسمح بمقارنة مسارات بنوك كبيرة وصغيرة على نفس الرسم البياني.

صيغة الحساب

$$\text{مؤشر الأساس 100 (t)} = (\text{القيمة}_t \div \text{القيمة_الأساسية}) \times 100$$

كيفية التفسير والتحليل

قراءة المؤشر عند 135 تعني نمواً تراكمياً بنسبة +35% منذ سنة الأساس.

مثال تعليمي

مثال تعليمي: إذا بدأ مؤشر من 50 مليار دج (مؤشر الأساس 100) ووصل إلى 75 مليار دج، فإن مؤشره في الأساس 100 يصبح 150.

وحدات ABIX

المفاهيم ذات الصلة

التطور التاريخي, مقارن البنوك, الملف التعريفي للبنك

(CAGR) (CAGR), التغير السنوي المقارن (على أساس سنوي / YoY) (YoY)
معدل النمو السنوي المركب

معامل (-1 إلى +1) الوحدة: ٠ مرجع أكاديمي ٠ الإحصاء والأساليب الكمية

(PEARSON) معامل الارتباط الخطي لبيرسون (r)

معامل الارتباط لبيرسون، الارتباط الخطي المرادفات:

□ تفسير سياقي حسب الحالة

التعريف الموجز

مقياس إحصائي لقوة واتجاه العلاقة الخطية بين متغيرين ماليين (يتراوح بين -1 و +1).

الشرح المفصل

يتراوح معامل بيرسون r بين -1 و +1. قاعدة ABIX المنهجية الجوهرية: الارتباط لا يعني السببية إطلاقاً. كما يقيس المعامل العلاقات الخطية حصراً ويتأثر بالقيم الشاذة.

صيغة الحساب

$$\text{معامل الارتباط } [r = \frac{\sum [(X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})]}{\sqrt{\sum (X_i - \bar{X})^2} \times \sqrt{\sum (Y_i - \bar{Y})^2}}$$

كيفية التفسير والتحليل

يدل على ارتباط خطي قوي؛ بين 0.40 و 0.70 ارتباط متوسط؛ وأقل من 0.40 ارتباط ضعيف أو غير خطي $|r| > 0.70$.

التصنيف والمعايير المرجعية

ارتباط قوي إذا كان $|r| \geq 0.70$ (عتبة استبعاد التعددية الخطية $|r| \geq 0.85$) (ABIX) المعيار الاسترشادي ABIX:

مثال تعليمي

مثال تعليمي: ارتباط قدره 0.9 بين الناتج البنكي الصافي وإجمالي الميزانية يشير إلى أنهما يرتفعان معاً بشكل عام.

وحدات ABIX

المفاهيم ذات الصلة

مصنوفة الارتباط، مخطط التشتت والنقاط، مختبر المنهجية

(Z-SCORE) (Z-SCORE)، الانحراف المعياري (التشتت القطاعي) (SIGMA) الدرجة المعيارية

درجة (بلا وحدة) الوحدة: ٠ مرجع أكاديمي • الإحصاء والأساليب الكمية

(Z-SCORE) الدرجة المعيارية (Z-Score)

الدرجة المعيارية، الانحراف المعياري عن المتوسط المرادفات:

□ تفسير سياقي حسب الحالة

التعريف الموجز

عدد الانحرافات المعيارية التي تفصل قيمة البنك عن المتوسط (أو الوسيط) القطاعي.

الشرح المفصل

- المتوسط / الانحراف المعياري؛ 2) القوة المقاومة للشواذ: $Z = 0.6745 \times (القيمة - الوسيط) / MAD$. ملاحظة: تطابق $Z = +2$ مع أعلى 2.5% مشروط باعتدال التوزيع. يقيس المسافة الإحصائية عن مركز التوزيع. تعتمد ABIX صيغتين: 1) القياسية: $Z = (القيمة$

صيغة الحساب

درجة Z المعيارية $= (X - \bar{X}) \div \sigma$ | درجة Z القوية $= 0.6745 \times (X - الوسيط) \div MAD$

كيفية التفسير والتحليل

(يعني التواجد تماما في المركز. وتجاوز $+2$ أو -2 يشير إلى وضعية استثنائية (قيمة شاذة إحصائيا $Z = 0$).

التصنيف والمعايير المرجعية

النطاق المعياري $[-2 ; +2]$ | ملف غير نمطي إذا كان $|Z| > 2$ | المعيار الاسترشادي ABIX:

مثال تعليمي

مثال تعليمي: درجة Z تبلغ $+2$ تعني أن أداء البنك أعلى بانحرافين معياريين عن متوسط القطاع.

وحدات ABIX

المفاهيم ذات الصلة

القيم الشاذة وكشف الاختلالات، مختبر المنهجية، الملف التعريفي للبنك

(SIGMA)، الوسيط الإحصائي (المتن 50) (MED)، المتوسط الحسابي (MOY)
الانحراف المعياري (التشتت القطاعي)

نقطة (0 إلى 100) الوحدة: ٠ الإحصاء والأساليب الكمية

(MINMAX) التطبيع الإحصائي الأدنى-الأعلى (مقياس 100-0)

التحجيم الخطي الأدنى-الأعلى، التطبيع المعياري 100-0 المرادفات:

□ تفسير سياقي حسب الحالة

التعريف الموجز

تحويل خطي للمؤشر المالي إلى مقياس معياري موحد يتراوح بين 0 و 100 نقطة.

الشرح المفصل

كتشخيص ثانوي في المختبر. تعتمد الدرجات الرسمية للأبعاد الأربعة في ABIX على الرتب المئينية التجريبية داخل مجموعة المقارنة المختارة، وليس على تطبيع Min-Max. مفهوم إحصائي معروض للتعليم ويمكن استعماله

صيغة الحساب

الاتجاه المباشر: النتيجة = $[(X - \text{Min}) \div (\text{Max} - \text{Min})] \times 100$ | الاتجاه العكسي: النتيجة = $[(\text{Max} - X) \div (\text{Max} - \text{Min})] \times 100$

كيفية التفسير والتحليل

مفيد لفهم التحجيم الخطي، لكنه لا يمثل درجة رسمية في ABIX.

مثال تعليمي

مثال تعليمي: قيمة 80 يتم تحويلها على مقياس من 0 إلى 100 ستحصل على درجة 0.8.

وحدات ABIX

المفاهيم ذات الصلة

مختبر المنهجية، المعجم التعليمي

(Z-SCORE) (Z-SCORE), إطار التقييم رباعي الأبعاد (ABIX 4D (4D_ABIX
الدرجة المعيارية

% الوحدة: ٠ معيار استرشادي ABIX ٠ الإحصاء والأساليب الكمية

(Réf. statut) المرجع المجمع حسب الملكية

النسبة المجمعدة للبنوك العمومية أو الخاصة المرادفات:

□ تفسير سياقي حسب الحالة

التعريف الموجز

نسبة مجمعة تحسب بشكل منفصل لمجموعة البنوك العمومية أو الخاصة.

الشرح المفصل

بالنسبة لتكلفة المخاطر يساوي المرجع مجموع المؤونات الصافية مقسوما على مجموع الناتج البنكي للمجموعة، ولذلك فهو مرجح بالناتج وليس وسيطا.

صيغة الحساب

معيار تكلفة المخاطر حسب الوضعية = Σ المخصصات الصافية للمجموعة ÷ Σ الناتج البنكي الصافي للمجموعة × 100

كيفية التفسير والتحليل

يتيح مقارنة سياقية مع البنوك ذات نمط الملكية نفسه دون تصنيف رقابي أو مرجح حسب نموذج الأعمال.

مثال تعليمي

غ/م

المفاهيم ذات الصلة

وحدات ABIX

الإصدار التنفيذي V2

بين القطاعين العام والخاص (PUB_PRIV)، الوسيط الإحصائي (المنين 50) (MED)
نسبة تكلفة المخاطر إلى الناتج البنكي الصافي (CdR / PNB)، التقسيم

الإحصاء والأساليب الكمية

(N/D) غير متاح

بيانات غير متاحة، قيمة مفقودة المرادفات:

□ تفسير سياقي حسب الحالة

التعريف الموجز

بيانات مفقودة أو غير كافية للعرض أو الحساب الموثوق.

الشرح المفصل

يحافظ ABIX صراحة على هذه الحالة ولا يستبدل القيمة غير المتاحة بالصفر أبداً.

كيفية التفسير والتحليل

لا تفسر القيمة المفقودة على أنها صفر أو ضعف في الأداء.

مثال تعليمي

غ/م

وحدات ABIX

المفاهيم ذات الصلة

الإصدار التنفيذي V2, كافة الوحدات

غير جوهري (NS)

الإحصاء والأساليب الكمية

(NS) غير جوهري

قيمة غير قابلة للاستخدام، قيمة غير جوهريّة المرادفات:

□ تفسير سياقي حسب الحالة

التعريف الموجز

قيمة غير قابلة للاستخدام كبيان رقمي موثوق.

الشرح المفصل

يحافظ ABIX صراحة على علامة غير جوهري، ولا تحول تلقائياً إلى صفر ولا تدمج كمشاهدة رقمية.

كيفية التفسير والتحليل

تستبعد القيمة من الحسابات التي تتطلب مشاهدة رقمية صالحة.

مثال تعليمي

غير جوهري

وحدات ABIX

المفاهيم ذات الصلة

الإصدار التنفيذي V2, كافة الوحدات

غير متاح (N/D)

الفئة

التحليل القطاعي وديناميكية السوق

4 مفاهيم في هذه الفئة

% الوحدة: التحليل القطاعي وديناميكية السوق

(PDM) الحصة السوقية

الوزن السوقي، نسبة الاستحواذ على السوق المرادفات:

□ تفسير سياقي حسب الحالة

التعريف الموجز

النسبة المئوية التي يستحوذ عليها البنك من مؤشر مالي مقارنة بإجمالي القطاع المصرفي المجمع.

الشرح المفصل

التجاري للبنك (الميزانية، الودائع، القروض، الناتج البنكي). ملاحظة ABIX: الحصة السوقية تعبر عن الحجم النسبي ولا تمثل مقياساً لجودة الأداء أو الربحية (اتجاه قراءة سياقي □). تقيس الوزن التنافسي والحضور

صيغة الحساب

الحصة السوقية = (قيمة مؤشر البنك ÷ إجمالي القطاع المجمع) × 100

كيفية التفسير والتحليل

تمنح الحصة السوقية المرتفعة وفورات حجم وقوة تفاوضية، لكنها لا تضمن تلقائياً مردودية ربحية أعلى.

مثال تعليمي

مثال تعليمي: إذا كان البنك يمتلك 100 مليار دج من الودائع من إجمالي قطاعي قدره 1000 مليار دج، فإن حصته السوقية هي 10%.

وحدات ABIX

المفاهيم ذات الصلة

الحصص السوقية، عرض القطاع، التصنيفات، الملف التعريفي للبنك، التركيز المصرفي

المصرفي (CR3 و CR3_CR5 و CR5)، إجمالي الميزانية (إجمالي الأصول) (TB) مؤشر هيرفيندال-هيرشمان للتركيز (HHI) (HHI)، نسب التركيز (DELTA_PDM)، ربح / خسارة الحصة

نقاط مئوية الوحدة: التحليل القطاعي وديناميكية السوق

(DELTA_PDM) تغير الحصة السوقية (ربح / خسارة الحصة)

تغير الحصة في السوق, كسب أو فقدان الحصة المرادفات:

تفسير سياقي حسب الحالة

التعريف الموجز

الفارق المطلق بالنقاط المئوية بين الحصة السوقية في الدورة t والدورة السابقة t-1.

الشرح المفصل

يقيس الحركة التنافسية الصافية وتحولات الحصص السوقية. كسب حصة يعني نمو البنك بوتيرة أسرع من متوسط القطاع.

صيغة الحساب

تغير الحصة السوقية = الحصة السوقية_t - الحصة السوقية_{t-1} (بالنقاط المئوية)

كيفية التفسير والتحليل

كسب الحصة يعكس نمواً تجارياً نشطاً، بينما فقدانها يشير إلى تباطؤ أو إعادة تموضع استراتيجي.

مثال تعليمي

مثال تعليمي: البنك الذي ترتفع حصته السوقية من 10% إلى 12% يسجل زيادة قدرها نقطتان مئويتان.

وحدات ABIX

المفاهيم ذات الصلة

الحصص السوقية، التطور التاريخي، الملف التعريفي للبنك، عرض القطاع

الحصة السوقية (PDM)، التغير السنوي المقارن (على أساس سنوي / YoY) (YoY)

% / مليار دج الوحدة: • التحليل القطاعي وديناميكية السوق

(PUB_PRIV) التقسيم بين القطاعين العام والخاص

البنوك العمومية والخاصة، التقسيم حسب الملكية المرادفات:

□ تفسير سياقي حسب الحالة

التعريف الموجز

التصنيف المؤسسي للبنوك حسب طبيعة المساهمين (بنوك عمومية مملوكة للدولة مقابل بنوك خاصة).

الشرح المفصل

يتميز بين البنوك التجارية العمومية للدولة (مع كتاب-بنك) والبنوك الخاصة (فروع المجموعات الدولية والبنوك الإسلامية).

صيغة الحساب

المجموع العام = Σ البنوك العمومية | المجموع الخاص = Σ البنوك الخاصة

كيفية التفسير والتحليل

يتم عزل الوزن المهيمن للبنوك العمومية في الميزانية (~87%) ومقارنة ديناميكية ربحية البنوك الخاصة.

مثال تعليمي

مثال تعليمي: إذا كانت البنوك العمومية تمتلك 800 مليار دج والبنوك الخاصة 200 مليار دج، فإن التوزيع هو 80% / 20%.

وحدات ABIX

المفاهيم ذات الصلة

القطاع العام مقابل الخاص، عرض القطاع، مقارنة البنوك، الحصص السوقية

(TB)، الحصة السوقية (PDM)، النطاق الثابت مقابل النطاق المرصود (SCOPE)
إجمالي الميزانية (إجمالي الأصول)

عدد البنوك الوحيدة: • التحليل القطاعي وديناميكية السوق

(SCOPE) النطاق الثابت مقابل النطاق المرصود

نطاق العينة الثابتة، العينة المرصودة المرادفات:

□ تفسير سياقي حسب الحالة

التعريف الموجز

منهجية تصفية تضمن احتساب البنوك التي نشرت بيانات متواصلة دون انقطاع عبر كامل الفترة الزمنية للتحليل.

الشرح المفصل

البنوك المتوفرة في سنة معينة؛ (2) النطاق الثابت (البنوك المتواجدة باستمرار طوال فترة التحليل)، مما يحيد أثر دخول أو خروج البنوك في حساب CAGR ومؤشر الأساس 100. يوفر ABIX نمطين للنطاق: (1) النطاق المرصود (كافة

صيغة الحساب

النطاق الثابت = { البنوك المتواجدة في كل سنة من [سنة_البداية ؛ سنة_النهاية] }

كيفية التفسير والتحليل

ضروري لضمان دقة السلاسل الزمنية ومعدلات النمو المركبة والمقارنات متعددة السنوات.

مثال تعليمي

مثال تعليمي: قياس النمو دون تضمين تأثير اندماج حديث يسمح بتقييم الأداء في نطاق ثابت.

المفاهيم ذات الصلة

وحدات ABIX

التطور التاريخي، السلاسل الزمنية، تقييمات ABIX (الديناميكية)، عرض القطاع

(CAGR)، التطور المنسوب إلى الأساس 100 (B100)، الحصة السوقية (PDM)
معدل النمو السنوي المركب (CAGR)

الفئة

التركيز والمنافسة

3 مفاهيم في هذه الفئة

نقطة (0 إلى 10,000) الوحدة: • ممارسة السوق • التركيز والمنافسة

(HHI) مؤشر هيرفيندال-هيرشمان للتركيز (HHI)

مؤشر HHI، مقياس التركيز السوقي المرادفات:

□ تفسير سياقي حسب الحالة

التعريف الموجز

مجموع مربعات الحصص السوقية لكافة البنوك، ويقاس شدة التركيز في القطاع المصرفي على مقياس من 0 إلى 10,000 نقطة.

الشرح المفصل

معتدل؛ 3) أكثر من 1,800: تركيز مرتفع. ملاحظة ABIX الإلزامية: تمثل هذه العتبات شبكة قراءة اقتصادية استرشادية ولا تشكل توصيفا قانونيا تلقائيا للسوق المصرفية الجزائرية. يقيس HHI تركيز السوق بتربيع الحصص السوقية. شبكة القراءة التنافسية المعيارية: 1) أقل من 1,000: سوق غير مركز أو ضعيف التركيز؛ 2) من 1,000 إلى 1,800: تركيز

صيغة الحساب

مؤشر هيرفيندال-هيرشمان $HHI = \sum (i^2)$ (الحصة السوقية i حيث $i = 1$ إلى N بنك، الحصص معبر عنها بـ %)

كيفية التفسير والتحليل

يدل مؤشر HHI المرتفع ($> 1,800$) على بنية سوقية احتكارية تسيطر فيها قلة من البنوك على معظم الودائع والقروض.

التصنيف والمعايير المرجعية

(تركز منخفض | 1000-1800: تركيز معتدل | < 1800 : تركيز مرتفع (شبكة تنافسية استرشادية: $HHI < 1000$ المعيار الاسترشادي ABIX:

مثال تعليمي

مثال تعليمي: إذا كان السوق يتكون من أربعة بنوك يمتلك كل منها حصة 25%، فإن مؤشر HHI هو 2500، مما يدل على سوق مركزة.

وحدات ABIX

المفاهيم ذات الصلة

التركز والمنافسة. عرض القطاع، الحصص السوقية

(CR5)، العدد الفعلي للبنوك (المنافسون المكافئون) (NEFF)، الحصة السوقية (PDM)
نسب التركيز المصرفي (CR3 و CR3_CR5)

% الوحدة: • ممارسة السوق • التركيز والمنافسة

(CR3_CR5) نسب التركيز المصرفي (CR3 و CR5)

نسبة تركيز أكبر 3 بنوك، نسبة تركيز أكبر 5 بنوك، حصة الخمسة الكبار المرادفات:

□ تفسير سياقي حسب الحالة

التعريف الموجز

الحصة السوقية التراكمية التي تستحوذ عليها أكبر 3 بنوك (CR3) أو أكبر 5 بنوك (CR5) من مؤشر مالي معين.

الشرح المفصل

= مجموع حصص أكبر 3 بنوك في الترتيب؛ CR5 = مجموع حصص أكبر 5 بنوك للمؤشر والسنة المحددة. ملاحظة ABIX: الترتيب ديناميكي ويعاد حسابه لكل دورة ومؤشر. تقيس نسب التركيز CRk الهيمنة المجمعة للبنوك الكبرى. التعريف العام: CR3

صيغة الحساب

(حصة_1 + حصة_2 + حصة_3 + حصة_4 + حصة_5) مرتبة تنازليا | CR5 = حصة_1 + حصة_2 + حصة_3 + حصة_4 + حصة_5 | CR3 = حصة_1 + حصة_2 + حصة_3

كيفية التفسير والتحليل

تجاوز CR3 لـ 50% أو CR5 لـ 70% يعكس هيمنة قوية لكبار الفاعلين على السوق.

التصنيف والمعايير المرجعية

سوق عالي التركيز: CR5 > 70% | هيمنة احتكار قلة قوية: CR3 > 50% المعيار الاسترشادي ABIX:

مثال تعليمي

مثال تعليمي: إذا كانت البنوك الثلاثة الأولى تمتلك 75% من إجمالي القروض، فإن نسبة CR3 هي 75%.

وحدات ABIX

المفاهيم ذات الصلة

التركز والمنافسة، الحصص السوقية، عرض القطاع

(HHI)، العدد الفعلي للبنوك (المنافسون المكافئون) (NEFF)، الحصة السوقية (PDM) مؤشر هيرفيندال-هيرشمان للتركيز (HHI)

بنوك مكافحة الوحدة: • التركيز والمنافسة

(NEFF) العدد الفعلي للبنوك (المنافسون المكافئون)

العدد المكافئ للبنوك، المنافسون الفعليون في السوق المرادفات:

□ تفسير سياقي حسب الحالة

التعريف الموجز

العدد النظري للبنوك المتساوية الحجم تماما والتي تولد نفس مستوى التركيز HHI المرصود في السوق.

الشرح المفصل

يحسب بقسمة 10,000 على مؤشر HHI. يقدم قراءة بديهية للتركيز: في سوق يضم 20 بنكا، إذا كان HHI يساوي 2,000، فإن السوق يعمل كأنه يضم 5 بنوك متساوية الحجم فقط.

صيغة الحساب

العدد الفعلي للبنوك = $HHI \div 10,000$

كيفية التفسير والتحليل

كلما اتسعت الفجوة بين العدد الفعلي والعدد الحقيقي للبنوك، دل ذلك على تباين تنافسي وهيمنة للبنوك الكبرى.

مثال تعليمي

مثال تعليمي: في سوق يضم 10 بنوك يسيطر عليه بنك واحد بشكل كبير، قد يكون العدد الفعلي للبنوك بناء على مؤشر HHI بنكين فقط.

وحدات ABIX

المفاهيم ذات الصلة

التركز والمنافسة، عرض القطاع

للتركز (HHI) (HHI)، نسب التركيز المصرفي (CR3 و CR3_CR5 و CR5) مؤشر هيرفيندال-هيرشمان

الفئة

منهجية وإطار مؤشر ABIX

5 مفاهيم في هذه الفئة

درجات الأبعاد (0-100) الوحيدة: ٠ منهجية وإطار مؤشر ABIX

ABIX 4D (إطار التقييم رباعي الأبعاد)

نموذج 4D، المحاور الأربعة لـ ABIX، التقييم متعدد الأبعاد المرادفات:

□ تفسير سياقي حسب الحالة

التعريف الموجز

منهجية ABIX مبنية على أربعة أبعاد مستقلة: المردودية، زخم النمو، الكفاءة، والمتانة المالية.

الشرح المفصل

من أو يساوي 5، ثم أوزان كل بعد: المردودية، زخم النمو، الكفاءة، والمتانة المالية. يلزم توفر 67% على الأقل من المكونات. تبقى الأبعاد منفصلة ولا يحسب ABIX درجة إجمالية. تعتمد الدرجات على الرتب المنينية التجريبية داخل مجموعة المقارنة المختارة عندما يكون N أكبر

صيغة الحساب

الملف الرباعي 4D = {نقطة_الربحية، نقطة_ديناميكية_النمو، نقطة_الكفاءة، نقطة_المتانة_المالية} — دون دمج تجميعي

كيفية التفسير والتحليل

تصف أرباع زخم النمو ديناميكية نسبية ولا تصنف تلقائياً كنقطة قوة أو ضعف.

مثال تعليمي

مثال تعليمي: البنك الذي يحصل على درجات عالية في الربحية والنمو، ولكن درجات منخفضة في المتانة والرقمية، سيتم توجيهه نحو استراتيجية دمج محددة.

المفاهيم ذات الصلة

وحدات ABIX

ABIX (الرباعية)، الملفات متعددة الأبعاد، مصفوفة الأرباع الأربعة، لوحة القيادة التنفيذية
تقييمات

(مقياس 0-100) (MINMAX)، المسح الحتمي ونظام التنبيهات المنهجي (SCAN)
التطبيع الإحصائي الأدنى-الأعلى

قواعد وتنبيهات الوحدة: • معيار استرشادي ABIX • منهجية وإطار مؤشر ABIX

(SCAN) المسح الحتمي ونظام التنبيهات المنهجي

المسح المالي الحتمي، نظام التنبيهات المؤتمت المرادفات:

□ تفسير سياقي حسب الحالة

التعريف الموجز

محرك تدقيق مؤتمت وقابل للتنبّع بالكامل يرصد الانقطاعات في المسار والفجوات مقارنة بالمعايير المرجعية.

الشرح المفصل

مهما كان كبيراً؛ بل يلزم وزن مادي للمخصصات في الناتج البنكي (قيمة مطلقة 10٪ فأكثر) أو فارق مطلق عن مرجع متاح يبلغ 5 نقاط فأكثر، مع عرض المبلغ والتغير والنسبة. يطبق المسح الحتمي قواعد حسابية صريحة على البيانات المتاحة. وبالنسبة لتكلفة المخاطر، لا يكفي ارتفاع المخصصات الخام

صيغة الحساب

قواعد حتمية محددة؛ تكلفة المخاطر: إصافي المخصصات / الناتج البنكي $\leq 10\%$ أو |الانحراف عن المعيار| ≤ 5 نقاط

كيفية التفسير والتحليل

يضمن الشفافية والتدقيق الرياضي الكامل لكافة الملاحظات التحليلية في لوحات القيادة التنفيذية.

التصنيف والمعايير المرجعية

قواعد حسابية للكشف محددة الإصدار v1.0 (قابلة للتنبّع 100٪) المعيار الاسترشادي ABIX:

مثال تعليمي

مثال تعليمي: تطبيق قاعدة صارمة 'إذا كان $ROA > 1\%$ فإن الدرجة=A' هو طريقة فحص حتمية.

وحدات ABIX

المفاهيم ذات الصلة

لوحة القيادة التنفيذية، التحليلات والتنبيهات، الملف التعريفي للبنك (ملخص)

ABIX 4D (4D_ABIX)، التغير السنوي المقارن (على أساس سنوي / YoY) (YoY) إطار التقييم رباعي الأبعاد

نقطة (0 إلى 100) الوحدة: ٠ معيار استرشادي ABIX ٠ منهجية وإطار مؤشر ABIX

(EBANK) مؤشر الخدمات المصرفية الرقمية (E-Banking)

مقياس الرقمنة المصرفية، مؤشر الخدمات البنكية الإلكترونية المرادفات:

▲ الأعلى عموماً أفضل

التعريف الموجز

مرجع لتقييم النضج الرقمي للبنوك من خلال تدقيق تطبيقات الهاتف، المنصات الإلكترونية وخدمات الدفع الإلكتروني.

الشرح المفصل

يقيم بارومتر الخدمات المصرفية الإلكترونية عروض الرقمنة في الساحة المصرفية عبر أكثر من 40 معياراً تشمل تطبيقات الهاتف، بوابات الإنترنت ووسائل الدفع الإلكتروني.

صيغة الحساب

مؤشر الرقمنة البنكية = Σ (وزن_المعيار $\times$ نقطة_المعيار) (على سلم معياري من 0 إلى 100)

كيفية التفسير والتحليل

تدل النتيجة المرتفعة على عرض رقمي متقدم وسلس وآمن يلبي تطلعات الأفراد والمؤسسات.

التصنيف والمعايير المرجعية

درجة 0-100 معيارية وفق شبكة تقييم متعددة المعايير مدققة المعيار الاسترشادي ABIX:

مثال تعليمي

مثال تعليمي: تطور المدفوعات بالبطاقات المصرفية يعكس تطور الخدمات الرقمية المقاسة بواسطة مثل هذا المقياس.

وحدات ABIX

المفاهيم ذات الصلة

مؤشر الرقمنة البنكية، الملف التعريفي (الجانب الرقمي)، التصنيفات الرقمية

إطار التقييم رباعي الأبعاد (ABIX 4D (4D_ABIX

معيار استرشادي ABIX · منهجية وإطار مؤشر ABIX

ديناميكية النمو (Growth Momentum)

شدة النمو، الديناميكية النسبية المرادفات:

□ تفسير سياقي حسب الحالة

التعريف الموجز

شدة نمو المجاميع المصرفية الرئيسية.

الشرح المفصل

بعد في ABIX يعرض التطور النسبي للمجاميع الرئيسية، ولا تعني الديناميكية المرتفعة تلقائياً جودة مصرفية أو أداء عاماً أفضل.

كيفية التفسير والتحليل

تصف الرباعيات هنا شدة النمو النسبية دون حكم معياري.

مثال تعليمي

ع/م

وحدات ABIX

المفاهيم ذات الصلة

الإصدار التنفيذي V2, تقييمات ABIX

croissance-yoy, cagr, الربيعيات والمئونات الإحصائية, (Q1, Q2, Q3)
ABIX 4D (4D_ABIX) إطار التقييم رباعي الأبعاد, (QUART)

معيّار استرشادي ABIX · منهجية وإطار مؤشر ABIX

المتانة المالية (Financial Strength)

الهيكل المالي، الرسملة النسبية المرادفات:

▲ الأعلى عموماً أفضل

التعريف الموجز

بعد في ABIX يقدم قراءة نسبية للرسملة وهيكل الميزانية.

الشرح المفصل

يحدد هذا البعد موقع البنك باستخدام مؤشرات الهيكل المالي المتاحة، ولا يمثل نسبة رقابية للملاءة ولا تقييماً احترازياً.

كيفية التفسير والتحليل

تموضع نسبي بين المؤسسات المتاحة دون درجة إجمالية لـ ABIX.

مثال تعليمي

غ/م

المفاهيم ذات الصلة

وحدات ABIX

الإصدار التنفيذي V2, تقييمات ABIX

(FP, إطار التقييم رباعي الأبعاد ABIX 4D (4D_ABIX), حقوق الملكية (الأموال الخاصة) ratio-fonds-propres-actifs)